98ユーザーのための **CONFIG.SYS**

のすべてがわかる本





cover design studio super,inc. illustration toyohiko sato

GONFIG.SYSのすべてがわかる本



はじめに

「メモリ不足でソフトが起動できない」「突然、一太郎 Ver.5 が起動できなくなった」「Windows の起動が遅くて困る」などのトラブルに遭遇した経験はありませんでしょうか。これらは CONFIG.SYS というファイルにチョット手を加えることで解決することが多くあります。CONFIG.SYS は空気のように目頃は意識しない存在ですが、MS-DOS 環境を左右する重要な役割を担っています。

本書ではOS は MS-DOSVer.5.0A と Windows3.1、パソコンは32 ビットマ シンを想定し、「CONFIG.SYS」の活用方法を徹底的かつ具体的に解説します。 また、パソコン机の上に本書を常備していただけるように、巻末には各社のイ ンフォメーションセンター一覧などの便材なデータも浴柱しています。

本書は次の構成で記述されています。

基礎知識編

CONFIG.SYS とは何か、メモリとは何かなど、パソコン環境を考える上で 基本となる事所の概念や仕組みをわかりやすく図解・解説します。ビギナー エーザーは、ここから読み始めてください。腕に覚えのあるユーザーは、こ こを飛ばして微弦活用編へ進んでください。

●徹底活用編

いかにメモリのフリーエリアを広くするか、いかにディスクアクセスを高速 にするかなど、やや高度な設定テクニックを紹介します。メーカーでは絶対 に教えないトリッキーな設定が法も紹介します。

リファレンス編

CONFIG.SYS コマンド・各社メモリドライバなど、CONFIG.SYS をカス タマイズする上で不可欠なコマンド、ドライバの機能リファレンスです。マ ニュアルに記載されてない「隠しオブション」などについても紹介します。

最後に本書執筆に当たって、ナツメ出版金画株式会社の甲斐氏・山縣氏をは じめ、裏方で支えてくれたすべてのスタッフに心から憂謝申し上げます。そし で本書が接適なパソコン環境を構築する上で、少しても読者のお役に立てれば これ以上の争せはありません。

1994 年初秋

池田 龍之介

→ 動作確認を行ったシステムの基本構成

パソコン本体 :メインマシン

PC-9821As/U2 (NEC), IBOXODP486DX33 (Intel)

: サブマシン

PC-9801DA/U2, PC-9801SX/20, PC-9801SX/T (NEC)

増設メモリ : 12MB

ディスプレイ : PC-KM171 (NEC)

ハードディスク : 500MB

プリンタ : LBP-A404GII (Canon)

基本ソフト : MS-DOS Ver.5.0A、Windows Ver.3.1

(NEC/Microsoft)

☆ 使用するアテンションマーク

•	特に注意が必要な操作です
要	ポイントとなる重要な知識です
(E)	やや高度な操作・知識です (ビギナーは読み飛ばしてもかまいません)
	参照すべきページ番号を示します

基礎知識編

第1章 CONFIG.SYS の基礎知識
■まず MS-DOS の正体を知る
■CONFIG.SYS ファイルの役割を知る
■CONFIG.SYS を作成する27 ●現在の CONFIG.SYS 内容を確認する27
●エディタで CONFIG.SYS を編集する28

第2章 メモリの基礎知識

32	を知る	「いろは」	■メモリの
32	£7	モリって何か	●×
モリの使われ方34	りに見たメ	ードウェア的	•/\
⟨モリ36	定義する	S-DOS #	●M

●エディタなしで即座に CONFIG.SYS を作る30

■メモリを支配する CPU の正体 ······39
●「CPU」とは何か39
●MS-DOS の宿命「1 MB の壁」の謎·······41
●32 ビット CPU とは 43
■メモリ管理規格の種類を知る45
● 1 MB の壁に挑んだメモリ管理の歴史45
●古典的な手法「バンクメモリ方式」46
●16 ビットマシンに対応した「ハードウェア EMS 方式」 ···47
●32CPU の機能を生かした「仮想 EMS 方式」 ·······48
●DOS モードでのメモリ活用規格「XMS 規格」49
●32 ビット時代のメモリ管理規格「VCPI/DPMI 規格」51
●拡張メモリの用途を知る52
■メモリの状態を調べる55
●アドレスの読み方55
●メモリの使われ方を調べる
■実際にメモリを増設する63
●どれくらいのメモリを増設するか63
●デスクトップ型パソコンのメモリを増設する66
●ノート型パソコンのメモリを増設する69

徹底活用編

第1章 MS-DOS Ver.5.0A を徹底活用する

■メモリを有効活用する ······76
●不要なドライバを削除する77
●バッファ領域を小さくする75
●DOSSHELL を除去する81
■UMB を大胆に使う ······82
●使用可能な UMB を調べる83
●ハードディスク ROM を移動する ······86
●未使用領域に UMB を割り当てる ······89
●UMB にプログラムをロードする92
■便利な機能を付加する96
■ 便利な機能を付加する
●高速アクセス環境を設定する96
●高速アクセス環境を設定する96●ワンタッチで高速リブートする95
●高速アクセス環境を設定する
●高速アクセス環境を設定する
●高速アクセス環境を設定する 96 ● ファクッチで高速リブートする 95 ● ファイル削除トラブルを防ぐ 100 ● コマンド入力を使別にする 101 ●環境変数エリアを増やす 102
●高速アクセス環境を設定する 96 ● ワンタッチで高速リブートする 95 ● ファイル制除トラブルを防ぐ 100 ● コマンド入力を使利にする 101 ● 環境変数エリアを増やす 102 ● 複数の FEP を切り替える(1) 103
●高速アクセス環境を設定する 96 ● ワンタッチで高速リブートする 95 ● ファイル制除トラブルを防ぐ 100 ● コマンド入力を使利にする 101 ● 環境変数エリアを増やす 102 ● 複数の FEP を切り替える (1) 106 ● 複数の FEP を切り替える (2) 106

第2章 MemoryServer II を徹底活用する

MemoryServerII をインフトールオス112

■UMB を大胆に使う・・・・・・148 ●使用可能なUMB を測べる・・・・・・・148 ●ハードディスク POM を移動する・・・・・・150 ●ユーティリティで UMB を最適化する・・・・・・151 ●目的の IMB ブロックにロードする・・・・・155

●Windows 上でキャッシュサイズを変更する15
●システムリソースを表示する15
4章 主要ソフトの快適環境を設定する
土 主要ソノトの伏廻環境を設定する
■Windows3.1 の環境設定 ······162
●CONFIG.SYS を設定する ······16
●高速な動作環境を作る16
■太郎 Ver.5 の環境設定 ······16
●製品に付属するメモリマネージャを使う16
●MS-DOS のメモリマネージャを使う16
●Windows と共通の CONFIG.SYS を使う16
●JW2のメモリ環境を設定する17
●フォントキャッシュを設定する17
■-太郎 Ver.5 for Windows の環境設定 ········174
●編集作業領域のサイズを設定する17
●アンドゥサイズを大きくする17
■Lotus1-2-3R2.4J の環境設定 ·······17
●メモリ環境を設定する17

■便利な機能を使う157 ●メモリチップのハードエラーを検査する157

リファレンス編

第1章 CONFIG コマンド一覧

BREAK184
BUFFERS18!
DEVICE183
DEVICEHIGH189
DOS190
FCBS19
FILES192
INSTALL193
LASTDRIVE194
REM195
SHELL196

第2章 MS-DOS デバイスドライバ一覧

EMM.SYS200
EMM386.EXE201
FONT.SYS204
GRAPH.SYS205
HIMEM.SYS206
KKCFUNC.SYS207
KKCSAV.SYS208
MOUSE.SYS209
MOUSEH98.SYS209

	NEGAINI.DRV
	NECAIK2.DRV210
	PRINT.SYS213
	RAMDISK.SYS215
	RSDRV.SYS217
	SETVER.EXE218
	SMARTDRV.SYS219
第3章	その他のデバイスドライバ一覧
一太良	₹ Ver.5
	ATOK8A.SYS222
	ATOK8B.SYS222
	ATOK8EX.SYS222
	EMS386.SYS225
	EMSDISK.SYS227
	EMSCACHE.SYS228
Men	noryServer#
	VMM386.EXE229
	DPMI32.EXE233
	IOS10.EXE235
	DC10.EXE237
	LUMB.EXE240
MEI	WARE for Windows
WILL	MELMM.386242
	EXDISK.EXE
	HYPERDSK.EXE
	UMBLOAD.SYS
	UNIDLUAD.313248

第4章 トラブル対策一覧

CONFIG.SYS/AUTOEXEC.BAT	250
■ JW2 対応製品 (一太郎・三四郎・花子・五郎) ····································	253
• Windows ·····	259
• MS-DOS	262
MemoryServerII	264
•MELWARE for Windows ······	264
■ その他	265



单 位早兄表	***************************************	270
インフォメ・	ーションセンター連絡先	271
パソコン修	理窓口 (故障などの保守サー	ビス) 273
杰 21		075

基礎知識編

ここではパソコン環境を決定づける 摩訶不思議なファイル 「CONFIG.SYS」を 征服するための前提となる 基礎的な知識を身に付けます

- ●第一章
 - CONFIG.SYSの基礎知識 1
- ●第二章
 - メモリの基礎知識 31







そもそも CONFIG.SYS とは何者なのでしょう か。このファイルを知ると MS-DOS が見えてき ます ここでは、CONFIG.SYS に関する基礎的な知

ここでは、CONFIG.SYS に関する基礎的な知識について解説します



まず MS-DOS の正体を知る

CONFIG.SYSについて説明する前に、まずMS-DOSの概要を理解しましょう。



るもそもエムエス・ドスって何だ?


MS-DOS (エムエス・ドス) とは、MicroSoft Disk Operating System の 頭文字をとって名付けられた OS です。OS (オーエス=Operating System) と は、パソコン (ハードウェア) とアブリケーション (一太郎や Lotusl-2-3 など) との間に入り、鬼力の「権護し役」をするソフトウェアのことです。

たとえばパソコン (ハードウェア) がタクシーだとすると、MS-DOS (OS) は運転手で、アブリケーションはお客です。お客が「東京駅まで」と言えば、 後は運転手が万事やってくれます。お客が「最初はギアをローに入れてからア クセルをゆっくりふかしてください」「信号が赤だからブレーキベタルを踏ん てください」などという細かい指示を逐一出す必要はないのです。



これと同じく、アブリケーションから「B ドライブのディスクに入っている ファイル名の一覧を表示せよ!」という命令 (コマンド) を受けると、後は MS -DOS がパソコンを動かしてファイル名を受け取って、それをアブリケーショ ンに知らせます。ディスク上のどの位置から、どういう手順でファイル情報を 読み込むかなどという操作・判断は、基本的には MS-DOS にまかせておけば よい仕組みになっています。

もし、OS の役割をアプリケーションが独自に行ってしまったら、プログラ ムの規模や開発工数は限りなく巨大化し効率が悪くなります。ハードウェアと の直接的な作業を OS というソフトウェアにまかせることによって、アブリ ケーションは本来の業務に専念できるわけです。このように OS は、ハードウェ マとマブリケーションとの仲介役をこなす「縁の下の力持ち」的な存在なので す。





メーカーごとに異なる MS-DOS

実際にバソコンショップで MS-DOS を購入しようとすると、「NEC 製 MS-DOS:「IBM 製 MS-DOS」など、マイクロソフト社のオリジナル MS-DOS の ほかに、バソコンメーカーごとに MS-DOS があります。それは、メーカーに よってバソコンのハードウェアの基本設計が異なるため(これを「互換性がな い」と言う)、各々の仕様に合わせて MS-DOS に改良を加えるからです。

また最近では、NEC 以外のメーカー各社から PC/AT 互換機 (通称 DOS/V マシン) が発売されています。これはハードウェアの基本設計がすべて同じて あることになっていますが、ここでもメーカーごとに微妙な差異がある場合が あります。したがって、マシンにバンドル (添付) されている MS-DOS を使 用するよう製品の許諾契約書にあるのが一般的です。すなわち、A 社の DOS/V マシンに添付の MS-DOS が、B 社の DOS/V マシンで正常に動くとは限らな いのです。また、DOS/V マシンでは PC-DOS や DR-DOS といった MS-DOS 互換の OS があり、その選択肢が多いことも特徴の1つです。このようなこと から、新しく MS-DOS を購入する際は、バソコンメーカーに相談してから行っ た方が安全です。

■MS-DOS 誕生の歴史


1980年、米国 IBM はパソコン市場への参入第一弾として、「IBM-PC」 という 16 ビットマシンを極秘開発していました。このパソコンを生かすた めの OS の必要性を感じた IBM は、MS-BASIC の開発で有名だったマイ クロソフト社のビル・ゲイツ氏 (現会長) に新 OS の開発を依頼しました。ち なみに当時のマイクロソフト社は社員数人のベンチャー企業でした。当時はバ ソコン OS と言えば CP/M (デジタルリサーチ社) が圧倒的な主流でしたが、 デジタルリサーチ社と IBM の交渉がうまくいかずに、最終的にマイクロソフ ト社が独自に OS を作ることに落ちつきました。OS 開発のノウハウがな かったマイクロソフト社は、急遽、シアトル・コンピュータ・プロダクツ社が 販売していた「QDOS」を5万ドルで買い取り、IBM-PC用に改良しま した。そして 1981 年8月、IBM-PC 出荷と同時に「MS-DOS」が世 に出たわけです。その後、IBM-PC がパソコン市場を制覇し、それと同時に MS-DOS もバソコン OS の代名詞ともいうべき存在になりました。



MS-DOS を構成する 3 つのファイル

MS-DOS のシステムディスクには多くのファイルが格納されています。し かし、MS-DOS 本体は次の3つのファイルから成り立っています。最低限こ の3つがないと MS-DOS は起動できません。

→MS-DOS の本体である 3 つのシステムファイル



■COMMAND COM

COMMAND.COM は依頼元 (キーボードやアブリケーション) から受け取っ た命令を解析し、MSDOS,SYS へ伝達する仕事をします。またその処理結果 を受け取って、依頼元へ返します。コマンドブロンブト「A>」やエラーメッ セージの表示なども COMMAND.COM の役目です。

■MSDOS.SYS

MSDOS,SYS は MS-DOS の根幹をなすカーネル (核) ブログラムで、 MS-DOS の諸作業を監視・制御します。主な役割はディスク管理/ファイル管理/ ★モリ管理/デバイス管理などです。たとえば COMMAND COM から送られ る処理依頼を解析し、IO.SYS の中から必要な実行ルーチンを呼び出すなどの 作業を行います。

■IO.SYS

IO.SYS はデータ入出力を行うための各実行ルーチンを寄せ集めたプログラ ムです。キーボード/ブリンタ/ディスク/RS-232C/ディスプレイなどの周辺機 器とのデータ入出力を実際に行います。正確にはIO.SYS はバソコンに内蔵さ れている BIOS (バイオス) というブログラムに対して命令を発しています。



CONFIG.SYS ファイル の役割を知る

MS-DOS を快適に走らせるには、CONFIG.SYS を征服しなければなりません。ここではCONFIG.SYS の機能や仕組みについて解説します。



CONFIG.SYSって何だ?

CONFIG.SYS (コンフィグ・シスと読む) の「CONFIG」とは「Configuration = 配置、地移、輪郭よいった意味があります。すなわち CONFIG.SYS は「MS-DOS の輪郭を設定するファイル」です。 MS-DOS は起動時に 1 回だけこのファイルを読み、その記述内容に従って MS-DOS の動作環境を自動的に構築します。

○CONFIG.SYS は MS-DOS 環境を決定づける



たとえば、CONFIG.SYS が存在しないドライブから MS-DOS を起動する こともできます。この場合は必要最小限の機能しかない小さな MS-DOS 環境


18

が構築されます。この環境では一太郎や Lotusl-2-3 などの大きなプログラム を起動することはできません。また日本語を入力することもできません。拡張 メモリを活用したり、日本語入力ができる環境にするには、それらを MS-DOS に組み込むための命令語 (CONFIG コマンド) を CONFIG.SYS に記述しなけ ればなりません。

例えるなら、MS-DOS そのものは自動車のエンジン部分に相当します。そ のエンジンからどういう車種を作るかは、ユーザーがCONFIG-SYS で自在に デザインできるわけです。逆に言うと CONFIG-SYS を知らないと、せっかく のマシン能力が配ったままになるという無駄が生じてしまいます。このように ユーザーの目的・機器環境に応じて、自由に MS-DOS を改築するための指示 書が「CONFIG-SYS」の役割です。

■もう 1 つの環境ファイル「AUTOEXEC.BAT」

CONFIG.SYSと並んでMS-DOS 起動時に1回だけ実行されるファイルに「AUTOEXEC.BAT(オートイグゼック・パット=自動実行ファイル)」があります。MS-DOSの環境構築を考えるときには、CONFIG.SYSとAUTOEXEC.BAT はなくてはならないファイルです。この2つのファイルはいずれも、ユーザーが自由に作成・編集できるテキストファイルです。AUTOEXEC.BAT にはコマンドバスの設定 (PATH コマンド)・環境変数の定義(SET コマンド)・TSR (常駐撃プログラム)の実行など、起動時に1回だけ実行すればよいコマンドを登録しておきます。CONFIG.SYS も AUTOEXEC.BAT も、起動ドライブのルートディレクトリに置くを要があります。



CONFIG.SYS はこんな仕事をする

次に示すCONFIG SYSの内容を見たがら、おおまかた役割を見てみましょう。

FILES=20

BUFFFRS=20

SHELL=A:\(\fommanD.COM\) A:\(\fomale\) /P /E:384

DEVICE=A: ¥DOS¥HIMEM SYS

DEVICE=A: YDOSYEMM386.EXE /P=65 /UMB /MOVEHDBIOS

DEVICE=A:\(\pm\) EDOS\(\pm\) SMARTDRY SYS 128 /F

DEVICE = A : ¥DOS¥KKCELINC SYS


DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8A SYS /UCE=A: ¥ATOK8¥ATOK8 UCE

DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8R SYS DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8EX SYS

DOS=HIGH, UMB

■FILES : 同時に扱えるファイル数を指定する

MS-DOS は起動時に FILES で指定した値だけ、メモリ上にファイルテーブ ル (ファイルを管理するための帳簿) を作ります。ファイルを読み書きする際 には、このファイルテーブルをたよりに行います。たとえば「FILES=10」と 設定すると、10個までのファイルを同時に扱えるようになります。Windows 3.1 を起動するには最低でも「FILES=30」を指定しなければなりません。



■BUFFERS : ディスクバッファの数を指定する

9 p.36, 185

バソコンはハードディスクやフロッピーディスクにアクセス (読み書き) す る際に 入出力バッファと呼ばれる領域(コンベンショナルメモリトに作成さ れる) に、一時的にデータを溜めておきます。ディスクへのアクセスは必ず入 出力バッファを経由して行われます。

一度読み込んだデータは入出力バッファに溜まっています。次にデータ読込 命令があったときに入出力バッファ内に目的のデータがあれば、それを CPU に渡します。したがって、ディスクバッファの容量が大きければ、ディスクへ のアクセス回数が少なくなり、結果的に高速にバソコンが動作します。



SHELL コマンドはシェルブログラム (またはコマンドブロセッサと呼ぶ) のファイル名を指定します。シェルブログラムは入力したコマンドを受け付け たり、エラーメッセージを表示したりします。現在ではシェルブログラムは 「COMMAND.COM」しか使われていません。

CONFIG SYS に SHELL コマンドを指定しないと、自動的に起動ドライブ のルートディレクトリにある COMMAND.COM が、シェルブログラムとし て読み込まれます。したがって、SHELL コマンドは特に指定する必要がない ように見えるかもしれません。ところが、そうはいかないのです。

COMMAND.COM はコンベンショナルメモリ (メインメモリ) 上では、常 駐部 (常に記憶されている部分) と非常駐部 (一時的に記憶されている部分) の 2 つに分けて配置されます。ワープロや表計算などの大きなプログラムを実行 する際にメモリが不足すると、この非常駐部の上から上書きして使います。こ

21

れはメモリ不足を補うために考え出された苦肉の策です。

このとき COMMAND.COM の非常駐部は破壊された状態になっています。 ブログラムを終了して、コマンドブロンブト(A)やA:¥)など)を表示する には、再び COMMAND.COM をディスクからメモリに読み込む必要があり ます。このとき SHELL コマンドで指定してあるバスから、COMMAND.COM が読み込まれるわけです。この指定がないと、「COMMAND.COM がみつか リません」というエラーが表示され、処理を続行できなくなる場合があります。



■DEVICE: MS-DOS に特定の機能を付加する □□ p.187

DEVICE コマンドは MS-DOS にデバイスドライバ (周辺機器や日本語入力 ブログラムなどを制御するためのブログラム)を付加します。たとえば次のデ バイス指定では、ブロテクトメモリ (p.38) を MS-DOS で使用できるように しています。

DEVICE=A: ¥DOS¥HIMEM SYS -- XMS F5475 DEVICE=A:\times DEVICE=A:\time

また次のデバイス指定では、日本語入力プログラム「ATOK8」を使用でき るようにしています。




このように DEVICE コマンドによって、MS-DOS に目的の機能を次々に付 加していくことができます。CONFIG コマンドの中で最も重要な地位を占め るコマンドです。

■DOS:XMSメモリの用途を指定する D. 190

「DOS=HIGH」という記述は、MS-DOS システムの一部分を HMA (ハイ メモリ) へ移動する命令です。これによってコンベンショナルメモリに常駐す るはずだった約59KBのプログラムがHMA (p.50) へ移動します。その分だ けコンベンショナルメモリのフリーエリア (空き領域) は増えます。

また「DOS=UMB」という記述は、DEVICE 行で指定している EMM386 EXE で確保した UMB メモリ (p.49) の使用を許可する機能があります。これ によって UMB が実際に使えるようになります。

このように DOS コマンドは、コンベンショナルメモリのフリーエリアを広 げるための便利な機能を提供します。





■CONFIG.SYS とメモリの関係



CONFIG コマンドが MS-DOS を高機能にすることは、これまで述べてきた 通りです。しかし、ここで注意しなければならないのが、「メモリとの関係」 です。 FILES 鉱/BUFFERS 鉱を増やすごとにコンペンショナルメモリのフ リーエリアはかさくなります。またデバイスドライバを一個付加しただけで、 相当のメモリが消費されます。結局、限りあるメモリ資源の中でいかに高機能 を実現するかが、CONFIG-SYS 設定のキーとなります。一言でいうと、 CONFIG-SYS 設定の要素はメモリ設定にあると言えるでしょう。詳しくは「徹 該活用編、以降を参照してください。



MS-DOS 起動のメカニズムを知る

MS-DOSは起動時にどのようなタイミングでCONFIG.SYSやAUTOEXEC. BAT を読み込むのでしょうか。MS-DOS の起動メカニズムを見てみましょう。

→MS-DOS 起動時の画面

NEC PC-9800 39-2" 11"-950 IDE" 1-9

7470TU7% MS-DOS //"-9"a2 5,000A-H

Copyright (C) 1981,1992 Microsoft Corp. / NEC Corporation

UMM386 Uirtual Memory Server Release 3.82 Copyright (C) 1992-1994 I-O DATA DEVICE Inc. All rights reserved.

EMS / XMS / UCP1 として 14016 KBytes 使用可能です. UMB が 91 KBytes 使用可能です.

日本語変換システムATOK8 Uer.1.0 /R.1 for PC-9800 (C)1993 株式会社ジャストシステム ATOKをEMSメモリへ組み込みました.

ATOK8拡張ドライバ Uer.1.00 (C) 1993 株式会社ジャストシステム

Command 0"-5"35 5.8894



バソコンの電源スイッチを ON にします。

②初期化ルーチンの起動

- ・ROM BIOS の中の初期化ルーチン (起動用ブログラム) が起動します。
- 装着されているメモリをチェックします。
- ・接続されている周辺機器を調べます。SCSI ハードディスクが接続されてい る場合は、使用する ID 番号のチェックを行います。
- ハードディスクの BPB (ディスクの先頭にあるディスク情報エリアで、セ クタ数・シリンダ数などが格納されている)を読み込みます。

- ・ブートストラップローダが起動し、IPL (Initial Program Loader=CPU に OS を実行させるためのプログラム)を読み込みます。
- ・IPL は接続されているディスクから MSDOS.SYS と IO.SYS を探しにいき ます。通常は FDD 装置 1→ FDD 装置 2→ HDD 装置の順に検索します。た

だし起動ドライブがあらかじめ指定されている場合は、それを優先します。 ・MSDOS.SYS と IO.SYS を読み込みメモリに配置します。

4 CONFIG.SYS の読み込み

IO.SYS は起動ドライブのルートディレクトリから CONFIG.SYS を探しま す。発見すると CONFIG.SYS の先頭行から解析し、記述内容に従って MS -DOS の環境を設定します。CONFIG.SYS で指定した設定内容は MS-DOS システムに近いレベルで構築されるため、アブリケーション側から変更する ことはできません。設定内容は、リセットボタンが押されるか電源 OFF ま で保持されます.

⑤コマンドプロセッサの読み込み

IO.SYSはCONFIG.SYSで指定されたシェルブログラム(通常はCOMMAND. COM) を読み込み、コンベンショナルメモリに配置します (ここからの制御 はCOMMAND.COM に移されます)。

⑥AUTOEXEC.BAT の実行

COMMAND.COM は起動ドライブのルートディレクトリから AUTOEXEC.BAT を探し、発見すると実行します。存在しなければ DATE と TIME の2つのコマンドを実行し、コマンドプロンプト (A>やA: ¥>な ど)を表示します。

Column

●Windows95 で CONFIG.SYS はどうなる?

Windows95 (Windows3.1 の次期バージョン) では、MS-DOS を 経由せずに、Windows がダイレクトに起動します。したがって CONFIG. SYS と AUTOEXEC.BAT は、基本的には必要としません。ただし、ユー ザーが独自に CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT を作成することは できます。これらのファイルを発見すると、Windows95 はその内容を読 み込んでシステム全体に反映させます。

将来的に登場するであろうサードパーティ製の強力なメモリマネージャを活 用したり、MS-DOS アブリケーションを Windows 95 で動かす場合は、 やはり CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT に関する知識は必要にな ると思われます。



CONFIG.SYS を作成する

ここでは実際に CONFIG.SYS を作成・修正する方法について説明します。



現在の CONFIG.SYS 内容を確認する

現在の CONFIG.SYS の内容を画面に表示しましょう。



①TYPE コマンドの実行

MS-DOS コマンドラインから次のように入力します。

TYPE A: YCONFIG.SYS

○CONFIG.SYS の中身を覗いてみる

```
人力するコマンド
A: # TYPE A: #CONFIG. SYS
DEUTCE:A: #UTLTY#HSB.EXE UC Y2 TD
FILES=80
FCBS=1
SHELL=A: ¥COMMAND. COM /P /E: 272
DEUICE-A: #YDEU¥IOSPRO¥UMM386.EXE /M /U=D0-D7.DE-DF,E8-F4 /W=CC /NECID
DEUTCE=A:¥MDEU¥TOSPRO¥DC10.EXE 3072 /W=2048
DEUTCE=A: *DISKX2*DISKX.SYS /UMB B:0
DEUTCE=A: *DISKX2*XDRU.COM /IU B:0
DEUTCE=A: ¥DOS¥KKCFUNC. SYS
DEUTCE=B:¥ATOK8¥ATOK8A.SYS /UCF=B:₩ATOK8¥ATOK8.LICF
DEUTCE=B: ¥ATOK8¥ATOK8B. SYS
DEUTCE=B: #ATOK8#ATOK8EX. SYS
DOS=HIGH, IMB
LASTDRIVE = Z
DEVICEHIGH = B: #ICMWIN#CDROM.SYS /D: CD500E
DELITICE=Q: WITH TY#HSB. EXE TS
0:¥>
```

TYPE コマンドは MS-DOS の内部コマンド (MS-DOS に内蔵されたコマン ド) なので、コマンドブロンブト (A> や B>) が表示されていれば、常に実行 できます。CONFIG.SYS は必ず起動ドライブのルートディレクトリに存在し ます。



エディタで CONFIG.SYS を編集する

現在、「A: ¥DOS」にはマウスドライバ「MOUSE.SYS」が格納されています。このマウスドライバが使えるように、CONFIG.SYS に登録しましょう。なお、ここでは MS-DOS Ver.5.0 に付属する SEDIT コマンドを使います。

→MOUSE.SYS を CONFIG.SYS に登録する

PRIVATION SISTEMATION OF THE PROPERTY OF THE P

- DEVICE=B: #ATOK8YATOK8A, SYS /UCF=B: #ATOK8#ATOK8.UCF+ DEVICE=B: #ATOK8YATOK8B, SYS+
- DEUICE=B: #ATOK8¥ATOK8EX, SYS↓
 DEUICE=A: #DDSWMOUSE, SYS↓

 #入する行
- LASTDRIVE = Z#
 DEVICEHIGH = B:#ICMWIN#CDROM.SYS \D:CD5000E#
 DEVICE=A:#UTLTY#HSB.EXE TS#

(E03)

①エディタの起動

MS-DOS コマンドラインから次のように入力します。

SEDIT A: ¥CONFIG.SYS ...

②MOUSE ドライバの記述 p.209

- MOUSE ドライバを記述したい行(ここでは14 行目)の先頭にマウスカーソルを移動し、
 キーを押します(空白行の挿入)。
- ・挿入された空白行に、次の1行を記述します。

DEVICE=A:\text{\text{*DOS\text{*MOUSE.SYS}}

③変更内容の保存

- M (終了) キーを押します。
- 「文書を保存しエディタを終了」にカーソルを移動し、。 まーを押します。



解説

■作成した CONFIG.SYS の反映 ② p.

MS-DOS がCONFIG.SYS を読み込むのは起動時の1回だけです。したがって、作成・修正したCONFIG.SYS を MS-DOS システムに反映させるには、CONFIG.SYS を保存した後にリセットボタンを押してください (再起動の実行)

■CONFIG.SYS を作成する3 つの方法

CONFIG.SYS を作成編集する主な方法には、およそ次の3つがあります。 /エディタによる作成

テキストエディタは本来はプログラムの編集用に開発されたユーティリティ ですが、現在では広くテキストファイル作成に使われています。ポピュラーな テキストエディタには、MFES (メガソフト)や V2エディタ (ビレッジセン ター)があります。

/CUSTOM コマンドによる作成

MS-DOS に付属する CUSTOM コマンドで、対話式に作成できます。

/アプリケーションによる作成

メモリマネージャ (MemoryServer II や MELWARE) やアブリケーション (一太郎 Ver.5 など) をインストールすると、CONFIG.SYS と AUTOEXEC. BAT は自動的に生成されます。

ただし、CUSTOM コマンドやアプリケーションによって作成する CONFIG. SYS は、必ずしも最適な内容になるとは限りません。最適な CONFIG.SYS を作るには、最終的にはエディタによる修正が必要です。



エディタなしで即座にCONFIG.SYSを作る

現在、エディタのない環境で MS-DOS が起動しています。次のような内容 の CONFIG.SYS をすばやく作成しましょう。

BUFFFRS=20 FILES=20

FCRS=1

SHELL=¥COMMAND.COM /P

操作

①COPY コマンドの実行

MS-DOS コマンドラインから次のように入力します。

COPY CON A: ¥CONFIG.SYS J

②CONFIG.SYS の内容記述

上図のような内容を入力します(各行末で 3 キーを押します)。 ③ファイルの保在

- ・4 行目の行末で「mu キーを押しながら Z コキーを押します (EOF コードの挿 入)_
- ・ 🗐 キーを押します。これで「1 個のファイルをコビーしました」と表示さ れ、CONFIG.SYS が作成されます。

解説

■標準デバイスの活用

「CON」とは、MS-DOS が標準で用意するデバイスドライバの名称です。 CON はキーボードや画面を制御するためのもので、上記のように「COPY CON CONFIG.SYS □」と入力することで、キーボードから CONFIG.SYS を作成できます。入力を終了するにはファイルの終端を表すEOF (End Of File) コード (mm + Z を押す) を入力します。緊急に CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT を作成する場合に、覚えておくと便利なテクニックです。

第2章 メモリの基礎知識



MS-DOS や Windows のアブリケーションを 快適に動かすには、CONFIG.SYS におけるメ モリの設定がポイントになります ここでは、 MS-DOS や Windows でのメモリ 活用の暴煙知識について解説します



メモリの「いろは」を知る

まずメモリの概念・役割・種類について理解しましょう。




メモリって何だ?

バソコンを扱うときに「メモリが足りない」とか「メモリを増設しなければ」 などという言葉をよく聞きます。この「メモリ」とは一体何者で、どんた役割 を果たしているのでしょうか。メモリには文字どおり「Memory=記憶する」 という意味があります。コンピュータの世界では広い意味では文字や数値など のデータを記憶しておく場所 (ハードディスクなども含めて) をメモリと呼び ます。また、狭い意味では半導体メモリを指します。本書も含め、一般的には 「メモリ」というと半導体メモリを指すと考えてください。

このメモリの役割を理解するには、バソコンのハードウェア内部の機構をあ る程度理解しておく必要があります。バソコンは大さっぱに言うと、CPU・ メモリ・入出力装置という3つの核から成り立っています。

△パソコンを構成する3つの要素



CPU はブログラムの実行/演算/データの入出力を制御するパソコンの頭脳 部分です。MS-DOS や Windows を動かすパソコンでは、米国のインテル社 の開発した CPU チップ (i80386/i80486/Pentium など)、またはその互換チッ ブが使われています。

/入出力装置


入出力装置はフロッピーディスク装置/キーボード/ディスプレイのように外 部からデータや命令を入力したり、出力したりする装置です。

/メモリ

メモリは CPU の処理を助けるために使う一時的な作業領域です。 CPU が 計算するときに一時的に使う「メモ用紙」のようなものと考えてよいでしょう。 CPU が処理を行う過程で、ディスクから読み込んだプログラムやデータを格 納したり、演算途中の作業情報を書き込んだりします。

ハードディスクやフロッドーディスクはデータをアクセスするためには 四 盤 (データが記録してある媒体) をモーターで回転させたり、ヘッド (データ を読み取るセンサー)を移動したりという物理的な動作が必要です。しかし、 メモリは半導体に電気的にアクセスするため、物理的な動作を伴いません。し たがって極めて高速に CPU とのデータのやりとりができます。

☆メモリは CPU の処理を助ける





ハードウェア的に見たメモリの使われ方

メモリにはROM (Read Only Memory=読み出し専用メモリ)とRAM (Random Access Memory=書き出し/読み出しメモリ)の2種類があります。 ROM はあらかじめ書き込まれた情報を読み取ることしかできないタイプのメ モリです。RAM は文字どおり情報の登録や読み出しが可能なタイプのメモリ です。これらのメモリはその特性に応じて、バソコン内部で次の3つの用途に 使われています。

■システム BIOS などの格納メモリ(BOM)

PC-98 シリーズ (以下 98 シリーズ) では、N88-BASIC/BIOS/日本語文字 バターンなどが ROM に記録されています。これらの情報はバソコン製造時に ROM に記録するので、後からユーザーが自由に情報を登録・修正することは できません。また電源を OFF にしても内容は保持されます。98 シリーズでは N88-BASIC と BIOS を格納する ROM が 96KB あります。98NOTE ではノー トメニューが含まれるので、128KBの ROM が搭載されています。日本語文 字バターンやその他の ROM 容量については公開されていません。ROM から の情報の取り出しは OS またはアブリケーションが行うので、通常はユーザー が直接アクセスすることはできません。

■画面表示情報の格納メモリ(VPAM)

画面に文字や図形を表示するための情報を記録するメモリを VRAM (Video RAM) と言います。VRAM はRAM の一種で、文字を表示するためのテキス ト VRAM (TVRAM)、グラフィックを表示するグラフィック VRAM (GVRAM) の2種類があります。98シリーズではTVRAMに12KB. GVRAM に 256KB (98MATE 以降の棒種では 512KB) を実装しています。

MS-DOS 上では文字の表示に TVRAM を使いますが、Windows 上では文 字の表示にはGVRAM を使います。これによりフォントさえ揃えれば、文字 サイズ・書体を自在に表示できるようになっています。

■アプリケーション作業用のメモリ(PAM) 0 p.36



バソコンのカタログなどで「ユーザーズメモリ 標準 5.6MB 最大 37.6MB」

などと記載されているメモリは、アブリケーションやユーザーが自由に使える RAM です。メインメモリ/EMS メモリ/UMB メモリなどという呼び名は、 この RAM を MS-DOS がソフトウェア的に区分けするときの定義名です。本 書の「バソコンの快適環境を設定する」というテーマでは、もっぱら、この RAM の設定方法が中心になります。このメモリを増設することで、Windows やー 太郎を高速に動作させることができるようになります。

○カタログに記載されるメモリ

		PC-98 Ce2 model S2	PC-98 Ce2 modelS2D	PC-98 Ce2 modelS1				
		Windows3.1インストールモデル		FDD %F%				
CP	U	i486 TMSX (25MHz)		A				
×	ユーザーズメモリ	標準5.6MB/最大37.6MB * 1		標準1.6MB/最大33.6MB * 1				
7	ビデオRAM	512KB(グラフィックVRAM)、12K8	B(テキストVRAM)					
表	テキスト表示		×20行、漢字(16ドット、ゴシック体) hでCPUからの直接アクセスが可能					
示機能	グラフィック表示	解像度(表示色):640×460Fット(4,096色中16色または1,677万色中255色)2画面 640×460Fット(1,677万色中255色)[画面 グラフィックVRAMはローカルイス発音ででPUからの直接アクセスが可能						
内萊維助記	プロッピィディスク	3.5インチFDD (1.44MB/1MB						
#	国定ディスク	170MB、ライトキャッシュ対応	なし(オプション)					
副	CD-ROM	※※(平均アクセスタイム330ms(1/	3ストローク>)、データ転送速度300KB	B/S、フォトCD (マルチセッション)対応				
R.	単拡張スロット	370-91						
71	ワンド機能	PCM録再機能2チャンネル(ステレ FM音源6和音(ステレオ)、リズム 専用マイクロホン(PC-9821A-U0		リングレート4,13KHz〜44,1KHz)、				
4	ディスプレイ	アナログRGB×1						
	入力	マイクロホンス・ヤー						

Column

●SRAM Ł DRAM

PAM はそのデータ保持の方式によって、ダイナミック PAM (PRAM) とスタティック RAM (SRAM) の P 種類に分けられます。 DRAM は一定 時間ごとにリフレッシュ (再書き込み) しないと、記憶内容が消えてしまうた め、結果的に消費電力が大きくなるという欠点があります。しかし、SRAM に比べて価格が圧倒的に安いため、多くのパソコンはDRAMを使用しています。 しかし、現在ではこの普及型 DRAM は速度向上のための設計変更が迫られ ています。かつてはパソコンのカタログには「ノーウェイト」と表記するのが 流行だったことがあります。これは CPU がメモリをアクセスする際に、待ち 時間がない(つまり高速にアクセスできる)ことを表します。しかし最近の CPU の高速化に伴い、むしろ現在の DRAM は CPU 処理の足を引っ張っ てしまい、「ウェイト」をかけざるを得なくなっているのが実状です。今後は より高速な次世代式 DRAM (FDRAM/CDRAM/RDRAM など) が各場 してくると思われます。



MS-DOS が定義するメモリ

MS-DOS を起動すると、MS-DOS はパソコンに搭載されているメモリを、 次のように区画整理して使用します。

→MS-DOS が管理するメモリ



■コンベンショナルメモリ(Conventional Memory)

MS-DOS はもともと 8086 系 CPU を使うための OS として作られたので、 1024KB (IMB) までのメモリを管理できるようになっています。この IMB のメモリの内、最初の 640KB をコンペンショナルメモリと言います。 主記憶 メモリ/メインメモリ/ユーザーズメモリなどと呼ばれることもありますが、本 書では「コンペンショナルメモリ」に載し、ます。

MS-DOS の起動時、コンペンショナルメモリには MS-DOS システム・制リ 込みペクタ (ソフトウェア制リ込みの帳簿のようなもの)・CONFIG.SYS で指 定したデバイスドライバ、などが配置されます。

640KBからそれらのメモリを差し引いたフリーエリア (空き領域) は、MS-DOS コマンドや MS-DOS 対応プログラムを実行するときに、プログラムの 部分を読み込むために使われます。ただし、このフリーエリアがコグラムを 読み込めるだけの容量がない場合は、「メモリ不足です」「メモリが足りませ ん」などというエラーメッセージが表示され、アプリケーションが実行できな くなります。したがって、できるだけフリーエリアが広くなるように CONFIG. SYS を設定するのが、腕の乗せ所になるわけです。

OKB OKB	5-UOS &	動物に占	何される	NIK.	美行	iするプログラムを読み込む領:	成 PUMA 領海 640KB
割込みベクタテーブル	MSIDOSシステム	デバイスドライバ	COMMAND.	常駐型プログラム	COMMAND: 新常駐部	フリーエリア	

■UMA 領域(Upper Memory Area)

MS-DOS が管理する 1MB のメモリの内、コンベンショナルメモリに続く 384KBのメモリ空間をUMA領域と言います。UMA領域はもっぱらハード ウェアが使う ROM 空間で、ROM BASIC・ROM BIOS (入出力制御プログ ラム) · EMS ボード・サウンドボード・ハードディスクなどを制御するのに 使われます。通常はユーザーが自由にアクセスできません。UMA 領域はシス テム領域や拡張 ROM 領域などと呼ばれることもありますが、本書では「UMA 領域」に統一します。

UMA 領域が実際にどのように使われているかは、使用するバソコン機種や 接続する周辺機器の種類・数によって異なります。また UMA 領域は必ずし もその全部が使われているわけではなく、未使用領域が数十 KB~128KB ほど あります。32 ビットマシン (i80386 以上) であれば、ブロテクメモリの一部を 貼り付けて特殊な RAM 空間として使うこともできます。これを UMB(Upper Memory Block) と言います。UMB 領域にはデバイスドライバや常駐型プロ グラムを格納することができ、これによってコンベンショナルメモリのフリー エリアを広くすることができるようになります。



■プロテクトメモリ

MS-DOS が管理できる IMB (コンベンショナルメモリ+UMA 領域) に続 くメモリ領域を「プロテクトメモリ」と言います。パソコンのカタログで「ユー ザーズメモリ」「主記憶 RAM」などと記載されている RAM は、コンベンショ ナルメモリとプロテクトメモリを合わせた容量が記載されています。

プロテクトメモリは32 ビット CPU (i80386 以上) だけがアクセスできる拡 張メモリ空間です。IMB という MS DOS のメモリ管理の襲界を解消するた めに、32 ビット CPU 固有の機能を利用して、プロテクトメモリをアクセスし ます。XMS 規格や DPMI 現格など、プロテクトメモリの使い方には数種類が あります (詳しくは p.48 以降を参照)。

Column

●メモリを数える単位

コンピュータの世界ではデータの大きさ(容量)は、次の単位で数えます。

単位	読み	意 味
bit	ビット	データの最小単位(Iビットは2進数 I 桁に当る)
Byte(B)	バイト	バイト=8 ビット:半角は バイト、全角は 2 バイトで表すことができる
KB	キロバイト	KB= 024 バイト:K(キロ)は千倍を意味する
MB	メガバイト	MB= 024KB= 048576B:M(メガ)は百万倍を意味する
GB	ギガバイト	IGB=1024MB=1048576KB:G(ギガ)は10億倍を意味する
TB	テラバイト	TB=1024GB=1048576MB:T(テラ)は1兆倍を意味する



メモリを支配するCPUの正体


メモリと CPU は密接た関係にあります。メモリを理解するには、メモリを 直接に支配している「CPU」を理解しておく必要があります。



「CPU」とは何か

CPU (Central Processing Unit)とは「中央演算装置」と和訳され、コン ビュータの頭脳部分の役割を果たしています。特にバソコンには集積 LSI を 使った紹小型の CPU が使われているため、MPU (Micro Processing Unit) と呼ぶ場合もあります。CPU も MPU も同義語であると考えてもよいでしょ う。CPUとは大きく分けると、次の3つの仕事をするための部品です。

○CPUの3つの基本機能



/プログラムの実行制御

メモリ (ROM/RAM) の所定位置からプログラムを読み込んで実行します。 どのプログラムのどの部分を、どのタイミングで実行するかを制御します。

/演 算

実行するプログラムの命令に従って、数値演算(+-×÷など)や論理演算(条件比較)を行います。

/データの転送制御

CPU は処理を実行する際に、演算するデータを一時的に CPU 内にあるレ ジスタ (一時的なデータの保管場所) に保管 します。CPU はこのレジスタとよ モリとの間の、データ転送を制弾します。また、ハードディスクやイメージス キャナなどの周辺機器とのデータ転送を制弾します。

現在、バソコン川 CPU ではインテル社製 (MS-DOS や Windows が動くマ シンで使う) とモトローラ社製 (Macintosh などで使う) の2 系統が言窓になっ ています。98 シリーズではインテル系 CPU が使われています。70 シリーズではインテル系 CPU が使われています。70 シーズではインテル系 CPU では i8086 - i80286 - i80386 - i80486 - Pentium と 型番が増えるにしたがって、高速・高性能になります。また、同し型番でもクロック周波数の大きい方が動作は高速になります。たとえばi80486 (33MHz) とi80486 (66MHz) では、後者の方が2倍も高速に動くことになります。クロック周波数とはバソコン各部の処理の是違みを摘えるための「手拍子」を意味します。見豚の行進のときに「手拍子」の数を増やせば行進スピードも速くなるのと同じ理屈で、クロック周波数数数が多いほど高速処理ができます。

Column

●CISC型 CPU と RISC型 CPU

IBO386までは、内部の実行ユニットは典型的な CISC 型 CPU でした。CISC とは多くの命令を CPU MO PIOM に記録しておき、この命令 RPU PIOF です。複雑な命令を簡単に実行できる反面、処理が遅くなるという欠点があります。一方、IBO486 や Pentium では PISC 型 (あるいは PISC な) は単純な命令(編小命令セット)の専用回路を用意し、CPU そのものの構造を単純化しています。CS やコンパイラなどのソフトウェア側の負担は増えますが、CISC 型 CPU に比べて極めて高速に動作できる仕組みになっています。今後は Pentium といて極めて高速に動作できる仕組みになっています。今後は Pentium PiowerPC など PISC 型 CPU が、CPU の と可となると思われます。



MS-DOS の宿命「1 MB の壁」の謎

MS-DOS そのものが管理できるメモリ領域は IMB までという制限があり ます。これはなぜでしょうか。本書の冒頭で述べたように、MS-DOS は米国 IBM 社がバソコン市場に新規参入するための切り札マシン「IBM-PC」用に 開発された OS (オベレーティングシステム=基本システム) です。この IBM-PC には、当時としては先進的かつ高速な 16 ビット CPU「i8086」(米国イン テル社が開発)が搭載されていました。

☆i8086CPU (写真提供:インテルジャパン)



CPU (中央演算装置) には「アドレスライン」と呼ばれる端子があり、これ がメモリと直結しています。CPU はこのアドレスライン1本1本に電圧をか け、アクセスするメモリの番地 (アドレス) を指定します。つまり CPU の命 令を受けて荷物 (データ) を運ぶ宅配便のトラックに、配送先の住所を知らせ るのがアドレスラインの役割です。i8086 にはアドレスラインが20 本出てい ます。アドレスラインの端子1本が1ビットに対応するので、2™=1048576 バ イト=1024KB=1MBとなり、すなわち1MBの範囲で番地を指定できる仕組 みになります。これが MS-DOS の基本的な骨組みとなりました。互換性を維 持するため、歴代の MS-DOS はこの「1MB のメモリ限界」を継承しています。

その後のインテル社の CPU は i80286、i80386、i80486、Pentium と進化し、 より広いメモリ空間をアドレスできるようになりました。i80286 以上の CPU は下位の CPU と互換性を保つために、動作モードを一時的に変更できるよう になっています。i8086 系 CPU として動作させるモードを「リアルモード」、 本来の CPU の能力を発揮させる動作モードを「プロテクトモード」と言います。

CPU	アドレスライン	アクセス可能なメモリ範囲
i8086 系	20 本	IMB
i80286 系	24 本	16MB
i80386/486 系	32 本	4096MB
Pentium	32 本	ANGEMB

※ここでは実際のアドレスラインとバイトイネーブル (特殊な信号線) を組み合わせた、アドレスラインの本数を表示しています

このとき i80286 以上の CPU を搭載したパソコンを使えば、メモリ問題はすべて解決しそうに見えます。ところが、MS-DOS は i8086 系 CPU (16 ビット CPU) 専用の OS としての基本設計を貰いているため、32 ビット CPU を持つパソコンを使っても、起動時に強制的にリアルモード (i8086 系 CPU として)で動作させます。したがって、アドレスラインの 21 本目以降は未使用になってしまい、相変わらず iMB のメモリ眼繋が存在するのです。




この解決には、MS-DOS 動作中でも必要に応じて瞬間的にプロテクトモードに切り替えて、プロテクトメモリを使えるように工夫します。それを行うのが「メモリマネージャ」というプログラムです。メモリマネージャには MS-DOS に付属する HIMEM.SYS/EMM386.EXE のほかに、MELWARE(メルコ)、MemoryServer(アイ・オー・データ機器)などがあります。一般的にはメモリマネージャはデバイスドライバとして提供され、CONFIG.SYS に登録します。CONFIG.SYS の設定次第でメモリ環境が左右されるのはこのためです。

32 ビット CPU とは

CPU の性能を区別するときに「32 ビット CPU」「16 ビット CPU」などと いう単語をよく使います。この「○○ビットCPU」とは何を意味するのでしょ うか、それは CPU の内部構造を知ることで理解できます。

○内部バス幅と外部バス幅



CPU はプログラムを実行したり演算を実行する際に、メモリとの間でデー タのやりとりを行います。このときデータが通る道を外部データバス(External Bus)と言います。また、CPU 内部に取り込んだデータを処理するための、デー タの通り道を内部データバス (Internal Bus) と言います。

何ビット CPU であるかは、このデータバスの幅で判断します。データバス は幅が太いほど、同じ時間で一度に運べる量は多くなります(すなわち、処理 速度が高速になる)。たとえば同じ量の荷物を輸送するときに、1トントラッ クよりも2トントラックの方が、一度に運べる量が2倍になるのと同じです。

一般的には内部データバスが 32 ビット幅であれば、「32 ビット CPU」と呼 びます(ただし正確な定義は存在しない)。内部データバスと外部データバス の双方が32 ビット幅であれば、文句なしの32 ビット CPU になります。

① CPU とバスの幅

CPU	80286	80386SL	80386SX	80386DX	80486SX	80486DX	Pentium
内部バス	16	32	32	32	32	32	32
外部バス	16	16	16	32	32	32	64
アドレスバス	24	25	24	32	32	32	32

※数値単位はビット

→Pentium (写真提供:インテルジャパン)



インテル系 CPU の最新版である「Pentium」では外部データバスには 64 ビット幅、内部データバスには 32 ビット幅を採用しています。すなわち 64 ビット CPU に極めて近い 32 ビット CPU であると言えます。また Pentium には 310 万側のトランジスタが集積され、100MIPS (MIPS は冬甲速度の甲位で、1MIPS は 1 秒間に 100 万回の命令を実行できる) 以上の処理能力を持っています。 180486 が 120 ガラ 千側のトランジスタ、 40MIPS (50MIHz 版の場合) の 処理能力であるのと比べても、Pentium が格役に高速・高機能な CPU であることがよくわかります。

しかし、現在のパソコンは基本的なアーキテクチャ(設計思想)が16 ビットマシンの威を出ていないため、せっかくの高速 CPU の能力を100% 発揮させることがもずかしいのが現状です。実際に Pentium 搭載マシンと i80486 搭載マシンとを比べても体感的なスピード差はそれほどありません。今後はパソコン・メモリ・周辺機器が、CPU 能力に見合うだけの高速化・高機能化をどう進めるかという点が注目されます。またそれを生かすためにはOS (MS-DOS や Windows) の進化が必要であることは、言うまでもありません。



メモリ管理規格の種類を知る

MS-DOS は「IMB の壁」を超えるために、さまざまな工夫を生み出してき ました。ここではそれらのメモリ管理規格の種類と仕組みについて解説します。




1 MB の壁に挑んだメモリ管理の歴史

MS-DOS システムやアブリケーションはバージョンアップを重ねるたびに、 そのブログラムは肥大化しています。ところが MS-DOS が管理できる 1MB のメモリ空間は、MS-DOS 誕生以来変わっていません。高機能なアブリケー ションを動かすには、どうしても 1MB を超えるメモリを使用する必要が出て きました。

そこで EMS 規格や XMS 規格など、さまざまな手法が考えられてきました。 8086 系マシンでは CPU に依存しないハードウェア EMS 方式が主流でした。 現在では32 ビットマシンの普及にともない、ブロテクトメモリをダイナミッ クに使う VCPI/DMPI 規格がメモリ活用の主流となりつつあります。

○メモリ管理規格の変遷





古典的な手法「バンクメモリ方式」

i8086 系 CPU を積んだ 16 ビットマシンでは、最初に登場したメモリ管理規 格が「バンクメモリ方式」です。バンクメモリ方式は、当時は各社がバラバラ な規格で行っていましたが、アイ・オー・データ機器によって提唱された「「・ O バンク方式」(BMS とも言う) がバンクメモリ規格の標準となりました。

I・O バンク方式は、コンベンショナルメモリの上限 128KB をバンクメモリ にアクセスするための「窓」に使っています。この「窓」からバンクメモリ (こ れも 128KB ずつの区画に分かれている)を、必要に応じて切り替えたがらデー タにアクセスする仕組みになっています。増設したメモリを次々に 128KB の 枠に切り替える作業は、メモリボード自身が行っています。これによって、MS -DOS からはあたかも連続したメモリ空間に見えるようになっています。

バンクメモリ方式で確保したメモリは、主にRAM ディスク/キャッシュ ディスク/ブリンタスブーラなどのデータ領域として使用されていました。こ のバンクメモリ方式の概念・手法は、後の EMS 規格の基礎になりました。



UKB

バンクメモリの ベージフレーム

128KB

○パンクメモリの仕組み コンベンショナルメモリー UMA 領域 640KB 1024KB 128KB 増設したバンクメモリ 128KB 128KB

128KB ずつを 瞬間的に貼り替える

16 ビットマシンに対応した 「ハードウェア EMS 方式」


EMS 規格は Expanded Memory Specification の略で、ロータス/インテ ル/マイクロソフトの3社が提唱したメモリ管理方式です。UMA領域の一部 (通常はC0000~CFFFFに設定する) に 64KB のベージフレームと呼ばれる 「窓」を作り、ここから EMS メモリにアクセスします。64KB のベージフレー ムはさらに 4 つに 分割 (16KB 単位) され、 それ ぞれ が独立して EMS メモリ を貼り替えます。

基本的た原理はバンクメモリと同じて、EMS メモリボード自身がベージフ レームへのメモリ貼り替えを制御します。これを「ハードウェア EMS 方式」 と言い。i8086 系 CPU を積んだ 16 ビットマシンのための EMS 利用方法です。 したがって「EMS ボード」という専用のメモリボードを購入する必要があり ました。32 ビットマシンでは CPU 自身の能力 (ベージング機能) を使えるよ うになっているので、ハードウェア EMS は過去の方式と言えるでしょう。

EMS メモリの用途はバンクメモリのようなデータ領域 (RAM ディスク/ キャッシュディスク/ブリンタスブーラなど) としての使い方の他に、大きな ブログラムの一部を一時的に置くための領域としての使い方があります。

□ □ p.53

♠ハードウェア EMS の仕組み






32CPUの機能を生かした「仮想EMS方式」

「ハードウェア EMS 方式」では、専用の EMS メモリボードを増設しない と EMS 機能を使うことができません。ところが 32 ビット CPU では CPU 自 身が持つ能力(仮想86モード/ベージング機能)を使って、プロテクトメモリ を EMS ベージフレームに瞬間的に貼り付けることができます。

EMS ベージフレームにメモリを次々に貼り替えるメカニズムはハードウェ ア EMS と同じですが、仮想 EMS の方がアクセススピードははるかに高速で す。しかも、アブリケーション側からは EMS 方式 (ハードウェア/仮想) を意 識する必要はありません。「EMS 対応」のアプリケーションであれば、どの EMS 方式であろうと問題なく使用できます。

仮想 EMS 方式が登場した初期には、プロテクトメモリの使い方は各メモリ ソフトメーカーによってバラバラでした。したがって複数のデバイスドライバ を CONFIG.SYS に登録した場合、設定次第ではプロテクトメモリが重複使用 されてしまう危険性がありました。その後、XMS 規格 (MS-DOS Ver 5.0 で 正式採用) が発表されると、ほとんどのメモリメーカーは XMS 規格に準拠し た形で仮想 EMS を実現するようになり、前述のようなメモリ重複使用などの トラブルはなくなりました。






DOSモードでのメモリ活用規格「XMS規格」

XMS (eXtended Memory Specification) とは、ロータス/インテル/マイ クロソフト/AST の4 社が提照したプロテクトメモリの利用方法を定めた規格 です。MS-DOS Ver.5.0A に付属している「HIMEM.SYS」というデバイス ドライバは、「XMS Ver.2.0」に準視しています。16MB 以上のプロテクトメ モリを使用するにはXMS Ver.3.0以上(MELWARE for Windows/Memory Server II/Windows3.1 で対応)を使用する必要があります。

XMS 規格に準拠したメモリドライバ (EMS ドライバ/RAM ディスク/ キャッシュディスクなど) であれば、プロテクトメモリの重複使用というアク シデントを避けることができます。しかし XMS 規格は EMB をプログラム額 域として使用できないなど、本来の32 ビット CPU を生かした住組みではあ りません。主に MS-DOSモードで動くアプリケーションが活用するためのメ モリ規格という位置付けです。 XMS 規格では次の3 種類のメモリを活用する ための、インターフェイスを定義しています。

→ XMS が提供するメモリ (UMB/HMA/EMB) の位置



■UMB(Upper Memory Block)



UMBとは、UMA 領域の一部にプロテクトメモリをマッピング(割り当て) して得られる RAM のことです。UMA 領域は MS-DOS システムが専用に使 用する目的で作られた領域で、システム BIOS/VRAM (画面を示用のメモリ) /ハードディスクなどの制即用の ROM が割り当てられています。このうち、C0000-DFFFF までの 128KB は機器構成によっては、かなりの部分が未使用 領域となっています。この未使用領域を RAM に割りすてるのが UMB です。 ただしハードディスクや EMS などを使用していた場合は空き領域は細かく 分断されているために、約 48KB-64KB くらいの UMB しか確保できないの が終通です。 UMB はデバイスドラバヤ TSR (常駐型プログラム)を専用コ マンドでロードするという使い方をします。


■HMA(High Memory Area)

HMA とは MS-DOS の管理領域の上限である 1024KB のすぐ上の約 64KB のエリア(プロテクトメモリの先頭 を指します。以前にも MEMORY-PRO386 などの仮想 EMS 方式で、HMA を利用するメモリ設定ソフトはありました。 MS-DOS Ver.50A では MS-DOS のシステムの一部をこの HMA に誤くことができます (CONFIG.SYS に「DOS=HIGH」を指定)。HMA は使用できるプログラムが1つだけという制限があります。たとえ HMA にまだ空き容量があっても、最初に使用宣言を行ったプログラムのみしか使用権が与えられません。

HMA は通常は MS-DOS システムの格納用に使用します。64KB というと 中途半端な狭い領域に感じますが、コンペンショナルメモリを専有するはずの MS-DOS のシステムの一部がここに移動するということで、その効果は絶大 です。

■EMB(Extended Memory Block)

プロテクトメモリの中で IMAA の上につづく メモリ領域を EMB と言います。その容量から見て、EMB は XMS の提供する メモリの主役です。 XMS 管理下で動く RAM ディスク/EMS/キャッシュディスク/UMB などは、EMB からメモリの提供を受けます。 32 ビット CPU では最大 4GB までの EMB を認識することができます。 もっともそれは論理値であって、98 シリー ズでは設計 上の制限から、約14 6MB -12.6MB が上限です(上限は機種によって異なる)。 また、32 ビット CPU を積んだ 98 シリーズでは、標準で1MB -7.6MB のプロテクトメモリを搭載しています。



プロテクトメモリを本格的に活用し、大規模でビジュアルなプログラムを動 かすには、VCPI/DPMIというメモリ規格を利用します。

VCPI(Virtual Control Program Interface)

VCPI 規格とは、32 ビット CPU をプロテクトモードで動かすときに、メモ リを安全に利用するための規格です。前述の XMS 規格では EMB にはプログ ラムを置けないため、もっと積極的にブロテクトメモリを使いたいというニー ズがありました。そのために「DOS エクステンダ」と呼ばれる製品が生まれ、 ブロテクトモードでの動作全般をサポートできるようになりました。DOS エ クステンダを使うと、通常の MS-DOS アブリケーションを作るのと同じよう な工数で、手軽にブロテクトモード対応のブログラムを作れるメリットがあり ます。

しかしこの場合、MS-DOS の管理下にないプロテクトメモリにプログラム やデバイスドライバが常駐するため、メモリの重複使用などのトラブル回避が 最大の課題になります。そこでブロテクトモードにおけるメモリ使用や従来の EMS ドライバなどとの共存をはかるために決められたのが、VCPI 規格です。 VCPI 規格は仮想 8086 モードを使用するため、80386 以上の CPU が必要にな リます。一太郎 Ver.5 はこの VCPI 規格に対応しています。

DPMI(DOS Protected Mode Interface)

DPMI 規格は VCPI 規格の概念をさらに広げて、マルチタスクにも対応し たメモリ管理規格です。VCPI 規格はいわゆるシングルタスク専用のメモリ管 理しかできません。DPMI 規格は Windows などのように、複数のアブリケー ションを同時に動かすような環境のために作られました。Windows3.1は DPMI Ver.0.9 に対応しています。

MS-DOS Ver.5.0A では HIMEM SYS や EMM386 EXE は DPML 規格 に 対応していませんが、DPMI コマンドを実行することで DPMI サーバを常駐 できます。DPMI サーバを常駐すれば、以降はメモリ活用は DPMI 規格の管 理下におかれます。

拡張メモリの用途を知る

XMS/VCPI/DPMI などはプロテクトメモリを MS DOS から使用するため の規格です。そうやって使用できるようになったプロテクトメモリは、どんな 用途に使えるのでしょうか。大きく分けると、次の2通りのメモリの使用法が おります。

■システムが自動的に使う

一大郎 Ver.5 などのアブリケーションの多くは、必要なメモリを起動時に自動的に確保します。たとえば Lotus1-2-3R2-4J や松 Ver.6 などは起動時に EMS メモリを発見すると、勝手に EMS メモリ上にプログラム領域やデータ領域を 展開します。また一太郎 Ver.5 や Windows3.1 は起動時にプロテクトメモリ に、勝手にプログラム領域やデータ領域を展開します。

32 ビットマシンの普及に伴い、MS-DOSのアブリケーションは、EMS メモリを必要とするタイプからプロテクトメモリを必要とするタイプに、その製品が増えつつあります。



■ユーザーが目的をもって使う

ーガ、ユーザーが特定の目的のためにプロテクトメモリを割り当てることも できます。たとえば次のような用途です。



RAM ディスク ディスクキャッシュ プリンタスプーラ ドライバ ドライバ ドライバ

/メモリ上にドライブを作る(RAM ディスク)

メモリ上に作成したドライブを「RAM ディスク」と言います。「D ドライ ブ」などのドライブ名が割り当てられ、通常のドライブとしてデータの保管が できます。物理的なアクセス動作を伴わないために、極めて高速にデータをや リとりできます。ただし電源を OFF (またはリセット) にすると、内容は消え てしまいます。この特徴を生かして、RAM ディスクはテンボラリデータ (ア ブリケーションやコマンドの一時的な作業領域) や辞書ファイルなどの、高速 なアクセスが要求されるデータの格納に使われます。

主な RAM ディスクドライバには次のものがあります。

ファイル名	ドライバが含まれる製品名
RAMDISK.SYS	MS-DOS Ver.5.0/Ver.5.0A
RAMDRV.SYS	Windows3.1
EMSDISK.SYS	一太郎 Ver.5/花子 Ver.3/三四郎/五郎
EXDISK.EXE	MELWARE for Windows
IOS I 0.EXE	MemoryServer II

/ディスクアクセスを高速にする(ディスクキャッシュ)

ハードディスクやフロッピーディスクは、メモリに比べてアクセススピード は格段に遅くなります。少しでも高速にアクセスするために設定するのがディ スクキャッシュです。ディスクキャシュはメモリ上に作成された「データの一 時的な貯蔵タンク」です。

ディスクのデータを読み込む際に、このディスクキャッシュに一時的にその データを溜めておさます。そして次回ディスクをアクセスする際に同じデータ がディスクキャッシュにあれば、ディスクをアクセスせずに、キャッシュ内の データを CPU に返します。これによってハードディスクへのアクセス回数が 減り、結果的に高速なディスクアクセスが実現します。

主なディスクキャッシュドライバには、次の種類があります。

ファイル名	ドライバが含まれる製品名
SMARTDRV.SYS	MS-DOS Ver.5.0/Ver.5.0A
SMARTDRV.EXE	Windows3.1
EMSCACHE.SYS	一太郎 Ver.5/花子 Ver.3/三四郎/五郎
HYPERDSK.EXE	MELWARE for Windows
DC10.EXE	MemoryServer II

/プリントアウト作業を高速にする(プリンタスプーラ)

ブリンタへの出力はもっとも時間がかかる作業です。通常、アブリケーションは印刷が完了するまで、他の作業ができなくなります。そこで印刷データを一時的に溜めておき、アブリケーションで次の作業をすぐに行えるようにするのがブリンタスブーラです。ブリンタスブーラには複数の印刷データを溜めておくことができ、ブリンタの作業状況に応じて印刷データをブリンタに送ります。

ただし最近のベージブリンタなどは、ブリンタ本体が特つバッファ容量が大きく、1-2 ベージ分の印刷データならブリンタスブーラがなくても問題がありません。また、アブリケーションとの相性が問題になるケースがあり、現在ではブリンタスブーラはあまり使われていません。主なブリンタスブーラには、MELWARE Vers の MELPRIN.COM があります。



メモリの状態を調べる

メモリがどのような使われ方をしているかを調べる方法について説明します。




アドレスの読み方

CPU がメモリにアクセスするときには、アドレス (番地) をたよりに行います。ちょうど家の1 軒すつに帯地が付けられていると同じて、メモリも1 バイト単位でアドレスが定義してあります。ただしコンピュータ内部はすべてのデータをデジタル (2進数) で扱うので、アドレスも2進数になります。しかし、0 と 1 だけの2 進数で表したアドレスは、人間が簡単に読み取れる形ではありません。そこで人間が理解しやすいように、16 進数でアドレスを表記するのが一般的になっています。

たとえば「C0000h から CFFFFh までに EMS ベージフレームを設定」など というように記述したときの、「C0000h」や「CFFFFh」がメモリのアドレス です。「h」は Hexadecimal (16 進数) の班文字で、このアドレスが 16 進数表 記であることを表します(「h」を有格することもある)。

☆アドレスを 16 進数で表記する



16 進数は0・1・2・3・4・5・6・7・8・9・A・B・C・D・E・F の 16 側の文字で表します。F を超えると次に繰りあがります。たとえば「F」の次は「10」

になります。この方法で表すと、コンベンショナルチモりは00000h~9FFFFh、 UMA 領域は A0000h~FFFFFh になります。そしてプロテクトメモリは 100000h から開始されます。

10 進数	2進数	16 進数	10進数	2 進数	16 進数	10 進数	2進数	16 進数
0	0	0	10	1010	A	20	10100	14
1	1	1	- 11	1011	В	21	10101	15
2	10	2	12	1100	C	22	10110	16
3	- 11	3	13	1101	D	23	10111	17
4	100	4	14	1110	E	24	11000	18
5	101	5	15	1111	F	25	11001	19
6	110	6	16	10000	10	26	11010	I.A.
7	111	7	17	10001	- 11	27	11011	1B
8	1000	8	18	10010	12	28	11100	IC
9	1001	9	19	10011	13	29	11101	ID

なお、バソコン雑誌などで「EMS ベージフレームは C000 から始まる」などというようにメモリアドレスを 4 桁で表記しているのを見ることがあります。これは下1 桁を有略した表記方法で、「C0000h」と同じことを表します。正確にはセグメンテーションという 18086 系 CPU 独自の論理アドレスの指定法が元になっていますが、要するに末尾に1 桁目と同じ数字を1 傾付ければ正式な物理アドレスになります。セグメンテーションはセグメントアドレス(上位 4 桁)とオフセットアドレス(ド位 4 桁)とオフセットアドレス(ド位 4 桁)を使って、5 桁のアドレスを表すという要則的な方法を用います。これは18086 が誕生したときに 8 ピット CPU である18080 との互換性を保つためのものがまだ残っているのです。「C000」などはこのセグメントアドレスだけを簡解的に表記しているのです。「C000」などはこのセグメントアドレスだけを簡解的に表記している訳です。

Column

●16 進数を 10 進数に換算する

16 進数で表記されたメモリアドレスを 10 進数に換算するには、関数電 卓表計算ソフトの関数 (三四郎・Lotus 1-2-3 では DECIMAL 関数、 EXCEL では HEX2DEC 関数)や SYMDEB コマンド (MS-DOS 拡 張機能セットに含まれる)を使う方法があります。また計算式から算出するこ ともできます。

たとえば「7FF3h」を 10 進数にするには、 $16^3 \times 7 + 16^8 \times 15 + 16^1 \times 15 + 3$ を計算します。すなわちそれぞれの桁に 16 の「桁数-1」乗の値を掛け算し、桁ごとに算出した値を足し算すればよいわけです。



メモリの使われ方を調べる

「メモリが足りません」などというメッセージが表示されたときに、一体何が原因で足りなくなっているのかを調べるには「メモリマップ」を表示します。また UMB を有効に使うには、やはリメモリップ目的のプログラム・デバイスドライバの必要な容量を調べる必要があります。メモリマップとはメモリが現在どのように使われているかを表示したものです。CONFIG.SYS を極めるためにはメモリの使われ方を調べるデクニックが多気になります。

メモリマップを表示するための代表的な3つのツールを例に、その使い方と 読み方を説明します。

■VMAP.COM

VMAP.COM は V_z エディタ (販売: ビレッジセンター、作者: 浜篠富彦氏) に付城するメモリ表示ユーディリティです。またバソコン通信(NIFTY-Serve など) で無料人手できるフリーソフトでもあります。 VMAP.COM を起動する には、次のように入りします。

A) VMAP

※「VMAP /? 」と入力すると、ヘルブ画面を表示できます

これで次ページのようなメモリマップが表示されます。UMB メモリ、コンペンショナルメモリ、EMS メモリ、XMS メモリの使用状況をそれぞれ調べることができます。「addr」は該当プログラムが使用するメモリの予しな頭のアドレス(セグメントアドレス)を表示します。「size」は該当プログラムの使用しているメモリ容量をバイト(Byte)単位で表示します。「owner/parameters」は該当するプログラム名が表示されます。ここに《free〉と表示される場合は、その部分が空管領域になっていることを表します。

たとえば、UMB に常駐している「diskxii0」は 49072 バイト (約 49KB) を 消費しているのがわかります。またコンベンショナルメモリの空き容量は 535232 バイト (約 535KB) であることがわかります。

```
コンベンショナルメモリ • UMA 領域 • プロテクトメモリ・
     OKB
                           640KB
                                         1024KB
                                                      1408KB
               VMM386
                                   м
                                   R
               ATOKS & 2
                  プログラム
VMAP Version 2.01 Copyright (C) 1989-91 by c. mos
addr PSP blks size owner/parameters
                                         hooked vectors
         1 49072 diskxii0
D003 <---
                                         OB
DD03 sys
             4128 kkcfunc
                            ◆ UMB を使用するプログラム一覧
DE06 sys
             3488 atok8ex
DEE1-E000
             4576 (free)
                   --- UMB total: 60 KB ---
0586 sys
             2688 hsh
                                         0.9
062F sys
             3376 vmm386
                                         1F 4B 67
0703 sys
             9760 dc10
                                         13 1B
0966 sys
             4944 diskx
                                         20 26
0A9C sys
             464 xdrv
                                                   コンペンショナル
OABA sys 1
             352 atok8a
                                                  メモリを使用する
OAD1 sys 1
           15680 atok8b CON
                                         18 29 6F
0EA6 sys 4
14C6 <-- 4
           25024 (config)
                                                  プログラム一覧
             3024 command
                                         22 23 24 2E
1587 <---
           14048 share /L:500
18F6
             288 (free)
1909 <---
             6320 doskey Z=ZIMCUT
1A95 <-- 1
            11216 mirror /tA /tB /tC 19 21 2F
1D53-9FFF
        1 535232 (free)
---- EMS ver4.0 (frame: C000h) -----
                                    ---- XMS ver3. 90
handle pages size name
                                    HMA used: 59 KB by DOS
                                    EMB free: 10784 KB
      192 3072k XMS
      0 Ok VCPI
   3
        4
            64k ATOK8A
                                  HMA を使用するプログラム
   4
           32k ATOK8B
       3
           48k ATOKSC
                          EMSメモリを使用するプログラム一覧
       3
   6
            48k ATOK8D
 free 674 10784k
total 878 14048k
```

■MEM.EXE

MEM.EXE は MS-DOS Ver.5.0 以上に付属するメモリ表示ユーティリティ です。 MEM.EXE を起動するには次のように入力します。

A) MEM /P : MORE 🚚

※「MEM /? □ 」と入力すると、ヘルブ画面を表示できます

これで次ページのようなメモリマップが表示されます。コンペンショナルメ モリ、UMBの使用状況をそれぞれ調べることができます。MEM コマンドは メモリ内部の詳細な情報を表示でき、UMB の内容を詳しく調べるときなどに は便利です。これらの情報は複数両面に渡って表示されるので、上記の入力例 では MS-DOS のパイプ機能(;記号)を使って、1 両面ごとに停止するように してあります。

MEM コマンドの表示項目には、次のような意味があります。

/アドレス

「名前」に表示してあるプログラムが使用するメモリの開始アドレスが、16 進数で表示されます。MEM コマンドの表示ではコンベンショナルメモリと UMB の境がわかりづらいという欠点があります。A0000h(UMB の開始包置) を目安に、それより上位(次ページでは 0D0010 より下に表示される部分)が UMB で、それより下位(次ページでは 0FFF0 より上に表示される部分)が コンベンショナルメモリです。

/名 前

メモリを使用しているプログラム名を表示します。MS-DOS 自身が確保した領域には名前が表示されないものが希にあります。


/サイズ

p.56

ブログラムが使用するメモリ容量を16進数で表示します。

/タイプ

メモリを使用するプログラムの種別を表示します。「インタラブトベクタ」 「ROM コミュニケーションエリア」「システムデータ」「システムプログラ ム」は、MS-DOS システムまたはハードウェアが使用します。「DEVICE=」 はCONFIGSYSで組み込んだデバイスドライバです。



MSD FXF

MSD.EXE は Windows3.1 に付属するバソコン環境の表示ユーティリティ です。本来は、マイクロソフト社のサポート要員が、バソコン環境を調査する ときに使用するために作られたものです。メモリ情報だけでなく、CPU や周 辺棒器などの総合的な情報を調べることができる点が特徴です。たとえばコン ベンショナルメモリと UMB の内容を調べるには、次のように操作します。

①MSD コマンドの起動

MS-DOS のコマンドラインから「MSD 🗐 」と入力します (MSD メニュー の表示)。

※「MSD /? 』」と入力すると、ヘルブ画面を表示できます

②「T:TSR の状態」の選択

- 「T)と入力します。
- ・メモリマップが表示されるので、「【】「*】キーでスクロールさせます。


③MSD コマンドの終了

f·3 キーを押します。

©MSD メニュー



→MSD.EXE による表示





実際にメモリを増設する

ここではメモリを増設する際に覚えておくべきボイントを説明します。



どれくらいのメモリを増設するか

32 ビットマシンで「メモリを増設する」と言うと、ブロテクトメモリ (エク ステンドメモリ) を増やすことを意味します。16 ビットマシンでは FEMS 用 メモリボード」「バンクメモリボード」などのように、用途別のメモリボード を使用するので、混同しないように注意が必要です。32 ビットマシンで失現 する仮想 EMS・仮想 UMB・仮想パンクメモリ・RAM ディスク・ディスク キャッシュなどは、すべてブロテクトメモリからメモリ供給を受けます。また Windows や一太郎 Ver.5 は、プロテクトメモリ上に直接にプログラムを置い て動作します。このように 32 ビットマシンにはプロテクトメモリは必須です。

使用しているパソコンにどれだけのブロテクトメモリが搭載されているかは、 パソコンの電源を ON (またはりセットボタンを押す) にしたときに両面左上 に表示される数字で確認できます。次の表示例では、8192KB (約 8MB) のブ ロテクトメモリがパソコンに搭載されていることがわかります。



では実際にどれくらいのプロテクトメモリを用意すれば、バソコンが快適に 動くのでしょうか。MS-DOS 対応アプリケーション (一太郎 Ver.4.3/Lotus1-2-3R2.4J/桐 Ver.5/松 Ver.6 など) だけを使うなら、プロテクトメモリは1~3 MB で十分です。この場合はバソコンに標準で実装されているプロテクトメモ リ (水ベージの表参照) だけで間に合うでしょう。

しかし Windows3.1 以上を使うには最低でも 4MB 以上、快適に使うには 8

機種名	標準搭載メモリ	増設上限メモリ	
PC-9821Bs2/U2, M2, U7	3.6MB	19.6MB 17.6MB 19.6MB	
PC-9801BX2/U2、M2	I.6MB		
PC-9801BX2/U7	3.6MB		
PC-9821Be/U7W	5.6MB	35.6MB	
PC-9821Ba2/U7	3.6MB	19.6MB	
PC-9821Bf/U8W	7.6MB	71.6MB	
PC-9821Es	5.6MB	37.6MB	
PC-9821Xa	7.6MB	127.6MB	
PC-9821Xt	15.6MB	255.6MB	
EPSON			
PC-486GF シリーズ	I.6MB	14.6MB	
PC-486GR シリーズ	I.6MB	14.6MB	
PC-486P2 シリーズ	I.6MB	14.6MB	
PC-486GRS シリーズ	3.6MB	64MB	
PC-486GRP シリーズ	3.6MB	64MB	
PC-486PWIN	3.6MB	14.6MB	
PC-486MR2 シリーズ	3.6MB	61.6MB	
486MU2 シリーズ	5.6MB	61.6MB	

☆主なノート型パソコンの標準搭載メモリ

機種名	標準搭載メモリ	増設上限メモリ	
NEC			
PC-9801NS > リーズ	I.6MB	11.6MB	
PC-9801NS/R シリーズ	1.6MB	14.6MB	
PC-980 INA シリーズ	3.6MB	14.6MB	
PC-9801NX/C	I.6MB	13.6MB	
PC-9801NX/C120	3.6MB	14.6MB	
PC-9801NL	3.6MB	II.6MB	
PC-9801NS/A	3.6MB	19.6MB	
PC-9821Ne	3.6MB	14.6MB	
PC-9821Ne120/W	5.6MB	14.6MB	
PC-9821Np	5.6MB	37.6MB	
PC-9821Ns	5.6MB	37.6MB	
PC-9821Nd	5.6MB	37.6MB	
EPSON			
PC-386NOTEAR シリーズ	I.6MB	9.6MB	
PC-386NOTEARC シリーズ	I.6MB	9.6MB	
PC-386NOTEARX シリーズ	1.6MB	9.6MB	
PC-386NOTEAS ⇒ リーズ	1.6MB	17.6MB	
486NAU シリーズ	3.6MB	35.6MB	
486NASD2	5.6MB	33.6MB	

①内部増設メモリの用意

購入した内部地設型メモリボードに地設 RAM サブボード (メーカーによっ てはSIMモジュールと呼ぶ場合がある)を装着します。

②本体カバーの取り外し

- ・バソコンの電源を OFF にして、電源ケーブルを抜きます。
- ・本体カバーの背面のネジ(2本)と側面のネジ(左右1本ずつ)を外します。
- ・本体カバーを後方に引き出してから、上に持ち上げて取り外します。


→98MATE の本体カバーを取り外す



③メモリボードの取り付け

- ・CPU カバーのネジ (2 本) を外し、CPU カバーを取り外します。
- ・増設メモリボードをメモリ専用スロットに差し込みます(最後にカチッと音 がするまで静かに押す)。
- ・CPII カバーと本体カバーを取り付けると、メモリ境設は完了します。


☆メモリボードを取り付ける



■拡張スロット型メモリボードの装着

「拡張スロット型メモリボード」とはパソコン骨面の拡張スロットに差し込むタイプのメモリボードです。拡張スロットは初期の98 シリーズの各種ボードと互換性を持たせるためのもので、CPUとは16 ビット幅の伝送路で結ばれています。このため、内部増設型メモリボードに比べて半分以下の低速アクセスになります。ただし、拡張スロットはあらゆる98 シリーズで使用できるため、長期的に使用できるという「安心感」があります。拡張スロット型メモリボードの装着が法は、すべての98 シリーズでまったく同じです。たとえばPC-9821As では次の手順で装着します。

☆拡張スロットにメモリボードを差し込む



操作

①拡張スロットカバーの取り外し

- ・バソコンの電源を OFF にして、電源ケーブルを抜きます。
- ・本体背面の拡張スロットカバーのネジ(2本)を外します。
- 拡張スロットカバーを取り外します。

②メモリボードの装着

- ・マニュアルに従って、ボードのディップスイッチを設定します。
- ・増設メモリボードを拡張スロットに差し込みます(最後にカチッと音がするまで静かに押す)。
- ・拡張スロットカバーを取り付けると、メモリ増設は完了します。



ノート型パソコンのメモリを増設する


ノート型バソコンには、「内部増設型メモリボード」「メモリカード」の2種 類のメモリを装着できます。結論から言うと、32 ビットバソコンには「内部

■内部増設型メモリボードの装着

「内部増設型メモリボード」とはノート型バソコン本体の下面(キーボード 面の裏側)のカバーを開けて、メモリ専用のスロットに差し込むタイプのメモ リボードです。デスクトップ型と同様に、CPUと32ビット幅の伝送路で結ば れているため、メモリカード(16ビット幅の伝送路)に比べて2倍以上高速に メモリアクセスできます。しかし、ノート型バソコン機種ごとに規格が異なる ので、他のバソコンには流用できないという欠点があります。

たとえば PC-9801SX/T に内部増設型メモリボードを装着するには、次のよ うに操作します。

○内部場段型メモリをセットする



操作

①パソコンのセットアップ

- ・ノート型バソコンの電源を OFF にし、AC アダブタを抜きます。
- ・背面のパックアップスイッチを OFF にします。 (メモリ装着後に ON に戻す)

②メモリボードの装着

- ・ノート型パソコンを裏返しにします。
- ・マイナスドライバで中央にあるカバーのツメ (2 カ所) を開けます。
- カバーを取り外します。
- 内部増設型メモリボードを差し込みます。
- ・カバーを取り付けると、メモリ増設は完了します。

■メモリカードの装着

メモリカードとは、ノート型パソコン本体の左側面の汎用スロットに差し込むタイプのメモリカード(クレジットカードサイス)です。汎用スロットは CPU と 16 ビット幅の伝送路で結ぼれているため、内部増設用メモリホードに比べて半分以下の低速アクセスになります。ただし、メモリカードはすべてのノート型パソコン(98 シリーズ)で使用できるという利点があります。またメモリカードの視着はイジェクトボタンを押すだけで簡単に操作できます。

⊋メモリカードをスロットに装着する



解説

■増設したメモリを認識させる

次の棒種に該当するノート型パソコンをお持ちの場合は、それぞれの手順で 増設したメモリをバソコンに認識させてください。

/NEC 98note シリーズ (PC-9801N、NS、NX/C、PC-9821Ne を除く)

- ① 曜 キーを押しながら、電源を ON にします (システムメニューの表示)。
- ②「動作環境の設定」→「その他の設定」を選択します。
- ③ [EMS 機能] には「使用する」を選択します。
- ④システムメニューを終了し、MS-DOS を起動します。

/EPSON PC-486NOTE AS

- ① F キーを押しながら、電源を ON にします (システムメニューの表示)。
- ② [拡張メモリ・記憶装置の設定] を選択します。
- ③入力ウィンドウが表示されるので、プロテクトメモリの総容量を入力しま す。
 - ④システムメニューを終了し、MS-DOS を起動します。

/EPSON PC-386NOTE AR

- ① Per キーを押しながら、電源を ON にします (システムメニューの表示)。
- ② [RAM ドライブの設定] を選択します。
- (3) 「内部拡張メモリの使い方」には「プロテクトメモリ」を選択します。
- ④システムメニューを終了し、MS-DOS を起動します。

/EPSON PC-386NOTE A, AE, W, WR

- ① mm キーを押しながら、電源を ON にします (システムメニューの表示)。
 - ② 「環境設定」を選択します。
 - ③ 「RAM ボードの使い方」には「EMS/ブロテクトモードのメモリ]を選択 します。
 - ①システムメニューを終了し、MS-DOS を起動します。



徹底活用編

ここでは

MS-DOS/MemoryServer』/MELWARE for Windowsの それぞれのメモリマネージャを使って、 UMBの有効活用や高速アクセスなどの環境を構築する方法を 物度的に解説します。

●第一章

MS-DOS Ver.5.0Aを徹底活用する 75 ●第二章

MemoryServer 『を徹底活用する 111

●第三章

MELWAREを徹底活用する 141

●第四章

主要ソフトの快適環境を設定する 161







MS-DOS を使って最適な動作環境を設定するま でを、徹底的に解説します ここでは、MS-DOS Ver.5.OA を前提に操作・ 設定を説明します



メモリを有効活用する

MS-DOS Ver.5.0A に付属する INSTDOS コマンドを使って、MS-DOS を インストールすると、以下のようなCONFIG-SYS と AUTOEXEC.BAT が 自動作成されます。ここではこの2つのファイルを土台として、大モリを無駄使いしないための設定法を解説します。

→MS-DOS インストール時に自動作成される CONFIG.SYS

FILES=30

SHELL=\COMMAND.COM /P

DEVICE=A: VDOSYHIMEM.SYS

DEVICE=A:\u00e4DOS\u00e4EMM386.EXE /P=256 /UMB /T=A:\u00e4DOS\u00e4EXTDS\u00fcAP.SYS

DEVICEHIGH=A:\u00e4DOS\u00e4PRINT.SYS /U

DEVICEHIGH=A:\u00e4DOS\u00e4SMARTDRV.SYS 2048 128

DEVICEHIGH=A: YDOSYRSDRV.SYS

DEVICEHIGH=A: YDOSYKKCFUNC.SYS

DEVICE=A:\(\foating\) DEVICE=A:\(\foating\)

DOS=HIGH, UMB

☑MS-DOS インストール時に自動作成される AUTOEXEC.BAT

@ECHO OFF

PATH A:\DOS;A:\

SET TEMP=A: YDOS

SET DOSDIR=A:\u00e4DOS

MOUSE


DOSSHELL

MOUSE /R

☆この時点でのフリーエリア

コンベンショナルメモリ : 558,656 バイト

UMB 総容量 : 28,960 バイト



まず不要なデバイスドライバを CONFIG.SYS から削除しましょう。

CONFIG.SYS を次のように修正します。

○修正前の CONFIG SYS FILES=30

SHELL=¥COMMAND.COM /P

DEVICE = A : YDDSYHIMEM SYS

DEVICE=A:\(\nabla\)DOS\(\nabla\)EMM386.EXE \(/P=256\) /UMB \(/T=A:\(\nabla\)DOS\(\nabla\)EXTDSWAP.SYS

DEVICEHIGH=A:YDOSYPRINT SYS /U + BIRNE

DEVICEHIGH=A: YDOSYSMARTDRV.SYS 2048 128

■ MIRR DEVICEHIGH=A:¥DOS¥RSDRV SYS

DEVICEHIGH=A: YDOSYKKCEUNC.SYS DEVICE= A: YDDSYNECAIK1 DRV

DEVICE=A: YDOSYNECAIK2.DRV A: NECAI.SYS

DOS=HIGH LIMB



○修正後の CONFIG.SYS

FILES=30

SHELL = YCOMMAND COM /P DEVICE=A:\text{\tin}\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\texi}\titt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tet

DEVICE=A:YDDSYFMM386 FXF /P=256 /UMB /T=A:YDDSYEXTDSWAP.SYS

DEVICEHIGH=A: YDOSYSMARTDRV.SYS 2048 128

DEVICEHIGH= A: YDDSYKKCELING SYS DEVICE=A: YDOSYNECAIK1.DRV

DEVICE= A: YDDSYNECAIK2 DRV A: NECAL SYS

DOS=HIGH, UMB

解説

フリーエリアの比較

フリーエリア	修正前	修正後
コンベンショナルメモリ	558,656 バイト	558,656 バイト
UMB 総容量	28,960 バイト	36, 704 バイト



PRINT.SYS は PC-PR201 系ブリンタを制御するデバイスドライバです。 RSDRV.SYS は RS-232C (通信用インターフェイス) を制御するデバイスドラ イバです。一部の MS-DOS コマンドではこれらのデバイスドライバを使って データを入出力します。しかし、ほとんどの市販アブリケーション(まいと~ く・一太郎・Lotus1-2-3 など)では、独自にブリンタ制御機能やRS-232C 制 御機能を持っているので、特にこれらのデバイスドライバを必要としないのが 宝狀です.

これらのデバイスドライバを取り除くことによって、PRINT.SYS では約 5.3KB、RSDRV.SYS では約2.4KB のメモリを節約できます。

また. NECの「AI かな漢字変換」を使うユーザーも少ないと思われます。 したがって、NECAIK1.DRV と NECAIK2.DRV を削除して目的の FEP を登 録しておくとよいでしょう。



バッファ領域を小さくする

MS-DOS インストール時点では BUFFERS と FCBS の指定は省略されて います。したがって省略時の限定値 「BUFFERS=20」「FCBS=4」が指定さ れていることになります。そこでメモリを節約するために、BUFFERS=10、 FCBS=1 をそれぞれ3加にましょう。

操作

CONFIG.SYS を次のように修正します。

⊋修正後の CONFIG.SYS

FILES=30

BUFFERS=10 ← 追加 FCBS=1 ← 追加

SHELL=¥COMMAND.COM /P

DEVICE=A:\DOS\HIMEM.SYS

DEVICE=A:\text{P=256 /UMB /T=A:\text{PDSYEXTDSWAP.SYS}}

DEVICEHIGH=A: YDOSYSMARTDRV.SYS 2048 128

DEVICEHIGH=A:\u00e4DOS\u00e4KKCFUNC.SYS

DEVICE=A:\(\pma\):\(\

DOS=HIGH, UMB

■フリーエリアの比較

フリーエリア	修正前	修正後
コンベンショナルメモリ	558,656 バイト	569, 264 バイト
UMB 総容量	36, 704 バイト	36,704 バイト

BUFFERS はディスクバッファの容量を指定します。これは簡易ディスク キャッシュのような役割をします。ここでは SMARTDRV.SYS というディ スクキャッシュで 2MB を指定しているので BUFFERS 値は 10 でも十分です。 BUFFERS で指定したディスクバッファはコンベンショナルメモリ上に作 成されるので、BUFFERS の値を多く取りすざるとフリーエリアが小さくな

リます。「BUFFERS=1」当たりのメモリ消費は、バソコンに接続されている ディスク容量によって異なります。次の表を目安に考えると、ここで BUFFERS=10 と指定したことで、約10KBのメモリを節約できるようにな リます(省略時の既定値はBUFFERS=20)。

ディスク容量	セクタ長	BUFFERS=1 当たり消費量
IMB~64MB	1024 バイト	約1044バイト
65MB~128MB	2048 バイト	約 2068 バイト
129MB~2047MB	512 または 256 バイト	約 1044 バイト

■SMARTDRV.SYS のキャッシュが効かない場合



SMARTDRV.SYS は、機器環境やソフト環境によっては機能しない場合が あります。

ディスクキャッシュが機能しないと、BUFFERS=10 では少なすぎます (20) 程度が適当)。筆者の場合、ディスクキャッシュが機能しているかどうかを調 べるには、Lotus1-2-3 を連続して2回起動しています。2回目の起動のとき、 ハードディスクのアクセスランブが付かずに高速に起動できたら、ディスク キャッシュが機能していると判断しています。

なお、Windows3.1 ではSMARTDRV.SYS は機能しません。したがって、 この場合は Windows3.1 に付属する EMM386.EXE と SMARTDRV.EXE を 使った方がよいでしょう。

■FCBS 値を小さくする理由

FCBS はファイルコントロールブロック方式でファイルをオーブンするとき の、最大ファイル数を指定します。ファイルコントロールブロック方式は MS -DOSVer.2.11 時代に使われた旧式の方式で、現在では FCBS を使っているア ブリケーションは皆無といってもよいでしょう。現在では FILES (ファイル ハンドル方式)を使うのが常識になっています。

FCBS=1 当たり約58.6 バイトを消費します。 したがって FCBS=1 (指定で きる最低値)を指定したことで、コンベンショナルメモリを約176 バイト締約 できます (省略時の既定値は FCBS=4)。



DOSSHELL は使用しない場合は、CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT か ら関係する指定を削除しましょう。

①CONFIG SYS の修正

EMM386.EXE から/T オブションを取り除きます。

DEVICE=A:\timespoos\timesp

DEVICE=A:\text{\text{*DOS\text{*EMM386.EXE}} /P=256 /UMB

②AUTOFXFC BAT の修正

AUTOEXEC.BAT から次の3行を削除します。

MOUSE

DOSSHELL

MOUSE /R



■/T オプションの機能

/T は MS-DOS Ver.5.0A になって追加されたオブションで、DOSSHELL のタスクスワップ時にメモリ内と作業ファイルのデータ管理を行うなど、タス クスワップを補助します。したがって、DOSSHELLを使わない環境ではこの 指定は不要です。/T はメモリを消費しません。

■DOSSHFII のメモリ活用



DOSSHELL は起動時にプロテクトメモリをすべて EMB として確保してし まい、プロテクトメモリを活用するようなプログラムを同時に実行できないと いう欠点があります。MELWARE for Windows や MemoryServer II では DOSSHELL に分け与えるブロテクトメモリ容量を制限できますが、EMM386. EXE ではすべて DOSSHELL に取られてしまい、他のアブリケーションが起 動できない場合があります。



UMB を大胆に使う

物理アドレス A0000h~FFFFFh までの 384KB のメモリ空間を「UMA 領域」と言います。この UMA 領域の未使用部分に RAM を初り育て、ユーザーが自由に使えるようにした領域を「UMB」と言います。ここまでは「基礎知識権」にて説明しました。 $[\overline{\odot}]_{D}$ D D D

では UMB をできるだけ多く確保し、活用するにはどうしたらよいのでしょうか。

UMB活用の難しさは、「UMA/UMBの詳細な使用状況を目で簡単に確認 できない」「UMBにロードすべきプログラムの必要容量があらかじめわから ない」「UMBプロックが連続していないため、プログラムをロードする順番 によっては UMB が使われないままになる」などという点にあります。その ため、かなり熱極したユーザーでも、何度も試行錯誤を繰り返すことになります。

ここでは MS-DOS Ver.5.0A に付属するメモリマネージャ「EMM386. EXE」を使って、UMB を有効利用するまでを、次の手順で説明します。





使用可能な UMB を調べる

現在、PC-9821As (i80486DX、33MHz) には 14MB のブロテクトメモリ、IDE 型ハードディスク (240MB) と SCSI 型ハードディスク (270MB) が装着され ています。このときの UMB の状態を調べましょう。

操作

①UMB の総容量の表示

リセットボタンを押し、MS-DOS を再起動します。起動時のメッセージを 見ると、使用できる UMB の総容量が 39KB であることがわかります。




②UMB の分断状況表示



「MEM /P: MORE[』」と入力します。ここではアドレス A0000h 以 降 (次の例では 9FF F0h より下) に往目します。これを見ると UMB の総容 量は 39KB ですが、2 つのブロック (32KB と 8KB) に分断されていること がわかります。

なお、UMB ブロックの先頭には Ioh (16 バイト) の「MCB (メモリコント ロールブロック)」が必ずあります。MCB には UMB 位置/容量/使用状況 などが記録されていて、MS-DOS はこの MCB をたよりに UMB にアクセ スする仕組みになっています。 メモリマップ表ポユーティリティでは、この MCB の扱い方に違いがあります。MCB も含めてすべて UMB としたり、 MCB の表示を省略したりします。本書のメモリ概略図では、以降、MCB も含めて UMB として表します。



84



■UMB が確保される領域

EMM386.EXE で/UMB を指定すると、UMA 領域のうち C0000h-DFFFFh までの 128KB の範囲をサーチして、空いている領域を UMB に割り当てます。 適常は、C0000h-CFFFFh までの 64KB には EMS ページフレームが割り当 てられます。 残りの D0000h-DFFFFh までの 64KB の中にはハードディスク ROM などが割り当てられるので、通常は 30KB~40KB が自由に使える UMB 容疑になります。

■UMA 領域は何に使われているか

これまで見てきたように、UMB は UMA 領域のわずか 10% 前後しか使う ことができません。では UMA 領域には何が削り当てられているのでしょう か。正確には、パソコン機種によって千差万別ですが、一般的には次のように 使われています。 ロテスタトップ・ジョンのUMA 報域







ハードディスク ROM を移動する

83 ベージの UMB 分析では、アドレス D7FE0h~DE00Fh までの 24KB の範 囲のどこかに、SCSI 型ハードディスクの BIOS ROM が存在していることが わかりました。そこで隠しオブション/MOVEHDBIOS を使って、SCSI 型ハー ドディスクの BIOS ROM をテキスト VRAM の未使用領域 (A6000h 前後) に 移動し、UMBを増やしましょう。

CONFIG.SYS を次のように修正します。

☆修正後の CONFIG SYS

FILES=30 BUFFFRS=10 FCBS=1 溶加するオブション SHELL=¥COMMAND.COM /P DEVICE=A: ¥DOS¥HIMEM SYS DEVICE=A: YDOSYEMM386.EXE /P=256 /UMB /MOVEHDBIOS /I=DC00-DFFF DEVICE=A:\frac{1}{2}DOS\frac{1}{2}SMARTDRV SYS 2048 128 DEVICE=A: YDOSYKKCFUNC SYS DEVICE=A: YDDSYNECAIK1 DRV DEVICE=A: YDOSYNECAIK2 DRV A: NECAI SYS DOS=HIGH LIMB

解説

■ハードディスク BOM とは

ハードディスクの BIOS ROM とは、ハードディスクを制御するためのブロ グラムのことです。ハードディスクのメーカーや機種によって、UMA 領域の どのアドレスを BIOS ROM に使うかは千差万別です。メモリマップからその 位置を推測する際には、次のアドレスを参考にするとよいでしょう。

ハードディスク種別	使用アドレス	使用容量
SASI 型ハードディスク	D7000h~D7FFFh	4KB
IDE 型ハードディスク	D8000h~DBFFFh	18KB
SCSI 型ハードディスク	DC000h~DCFFFh	4KB


■隠しオプション/MOVEHDBIOS の効力





/MOVEHDBIOS はマニュアルに記載されていない隠じオブションです。 EMM386.EXE に/MOVEHDBIOS オブションを付けるだけで、SCSI/SASI 軽ハードディスクの BIOS ROM を、テキスト VRAM 領域の未使用部分 (A 5000b 以降) に移動できます。

→SCSI と IDE を接続している場合の UMB



ただし98MATE/FELLOWに内蔵するIDE型ハードディスクのBIOS ROM(I8RB)は、/MOVEHDBIOSを使っても移動できません。また98NOTEに内蔵するハードディスクはカタログではSASI 規格となっていますが、実際はIDE型ハードディスクをSASIにエミュレーション(疑似的にほかの規格に付けること)しています。したがって、/MOVEHDBIOS でハードディスクのBIOS ROMを移動できるのは MemoryServer II のみです。

なお、PC-980IDA/FA など一部の機種では、/MOVEHDBIOS を付けただけてNEC 版 Windows3.1 が起動できなくなります。98MATE では問題なく起動できます。このように機種によっては不具合が出る場合がある点に、十分注意して使ってください。

■SCSI ハードディスク ROM の「からくり」



SCSI 型のハードディスク BIOS ROM は、標準では DC000h~DCFFFh までの 4RB を使用します。しかし、起動時には DC000h~DDFFFh までの 8KB を占有しています。/MOVEHBBIOS を指定すると、 DC000h~DCFFFh まで 4KB の BIOS ROM のみが移動し、DD000h~DDFFFh までの 4KB (未使用策略) は中途半端に残ってしまいます。

このままでは前ページの図のように、2番目と3番目のUMB ブロックに分 断されたままになってしまいます。UMB にプログラムをロードするときには、 分断されたブロックのうち、最大サイズのブロックを優先して使います。した かって、UMB を確保するときにはできるだけ連続した領域になるように操作 するのがポイントとなります。そこで次のように/1オブションで、この未使 用領域をUMB 化することで、連続した UMB エリアにすることができます。

DEVICE=A:\text{YDOS\text{YEMM386.EXE} /P=256 /UMB /MOVEHDBIOS /I=DC00-DFFF

/1オブションの使い方は次ページ以降で詳しく説明します。なお、パソコン機種によっては、/MOVEHDBIOS で半端に残る 4KB の ROM を UMB 化 (/D することができない場合があります。筆者のテストしたところでは、PC-9821As (88MATE) でこの現象が確認されました。逆に PC-980IDA では、連続した UMB を確保できました。

88



未使用領域に UMB を割り当てる



PC-9821As の ROM に記録されている N88-BASIC 領域の一部 (E8000h~F 5FFFh の 57KB) を、強制的に UMB に設定しましょう。

CONFIGSYS を次のように修正します (網掛け部分が追加した部分)。

○修正前の CONFIG.SYS

FILES=30

BLIFFERS=10

FCBS=1

SHELL=\COMMAND.COM /P DEVICE= A: ¥DOSYHIMEM SYS

DEVICE=A:\u00e4DOS\u00b7EMM386.EXE /P=256 /UMB /MOVEHDBIOS /I=DC00-DFFF

/I=E800-F5FF

DEVICE=A:\(\psi\)DS\(\psi\)SMARTDRV.SYS 2048 128 DEVICE=A:\U00e4DOS\u00e4KKCFUNC.SYS

DEVICE=A:\DOS\NECAIK1.DRV


DEVICE=A:\(\psi\)DOS\(\psi\)NECAIK2.DRV A:\(\notin\)ECAI.SYS

DOS=HIGH, UMB

解説

■確保できる UMB 容量

この CONFIG.SYS でパソコンを再起動すると、UMB の総容量は 100KB になります。また BASIC 領域に割り当てた UMB は、約57KB の連続した領 域になります。



■隠しオプション/| の使用法



/1 オブションは、指定したセグメントアドレス(4桁) 範囲を強制的に UMB にするオブションです。アドレスとアドレスはハイフン「-」で区切ります。 複数の領域を指定するには、次のように何候も/1 を記述します。

EMM386.EXE /P=32 /UMB /DE00-DF00 /I=E800-F800 /I=A500-A700

■機種によっては Windows が起動不可となる



PC-9801DA/FA では/I を付けた場合、NEC 版 Windows3.1 が起動できな くなる点に注意してください。一方、98MATE では/I=E800-FCFF (86KB) まで設定しても、問題なく起動できることを確認しています。

これは NEC 版 Windows3.1 が起動時に UMA 領域に「NEC」という ID が あるかどうかをチェックし、発見できないと起動できないようにしているため

と思われます。この ID が BASIC 領域とシステム BIOS ROM の中間付近に 位置しているらしいことはわかっています 正確には不明)。このように、機 健によっては不具合が出る場合がある点に十分注意して使ってください。なお、MELWARE と MemoryServerII では、この ID チェックをクリアするオブションがあります。 $[\mathbb{Q}]$ p.229. 2/12

■BASIC 領域を UMB 化するコツ




98 シリーズでは全機種で共通して、UMA 領域の E8000h 以降の約 64KB は N88-BASIC ROM が割り当てられています。この BASIC 領域は BASIC イ ンターブリタと BASIC 制卸ルーチンの2つの領域に分けられます。ただし BASIC 領域の詳細なアドレスや機能については非公開になっていて、しかも 機種によって異なります。



したがって、使用する機器環境・ソフト環境に応じて、UMB 化する BASIC 領域の微調整が必要な場合があります。次の表は BASIC 領域を UMB 化する ときの目安です。ご使用の環境で動作チェックをし、問題があれば次々に UMB 化する範囲を狭めていくなどの調整を行うとよいでしょう。

/1 指定	確保できる容量	補 足
/I=E800-FCFF	86KB	マニアックな人向けの領域
/I=E800-F8FF	69KB	"
/I=E800-F800	65KB	"
/I=E800-F5FF	57KB	DOSSHELL を使用する場合はこの指定にする
/I=E800-F400	49KB	PC-980INS/T以降の機種ではこの指定にする
/I=E800-F31F	45KB	BASIC インターブリタの領域
/I=E800-F300	44KB	もっとも安全で控えめな領域



現在、約100KBのUMBが確保されています。CONFIG.SYSとAUTOEXEC. BAT の中からいくつかのプログラムを UMB にロードしましょう。



CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を次のように修正します (網掛け部分 が修正個所)。

→修正後の CONFIG.SYS

```
FILES=30
BUFFERS=10
FCBS=1
SHELL=¥COMMAND.COM /P
DEVICE=A:\U00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u0
DEVICE=A:\(\nabla\)DS\(\nabla\)EMM386.EXE \(/P=256\) /UMB \(/MOVEHDBIOS\) /I=E800-F5FF
DEVICEHIGH =A:¥DOS¥SMARTDRV.SYS 2048 128 ← COMME
DEVICEHIGH =A:YDOSYKKCFUNC.SYS ← □□を修正
DEVICE=A:\U00e4DOS\U00e4NECAIK1.DRV
DEVICE=A: YDOSYNECAIK2 DRV A: NECAI SYS
DOS=HIGH LIMB
```

○修正後の AUTOEXEC BAT

```
@ECHO OFF
PATH A:¥DOS:A:¥
SET TEMP=A:\u00e4DOS
SET DOSDIR=A:¥DOS
LH DOSKEY /INSERT - IS IS
MOUSE /R
```

解説

■LIMB を活用する 2 つのコマンド

HMB 領域を確保しただけの状態では何のメリットもありません。この UMB 領域にブログラムをロードすることで、コンベンショナルメモリを節約 できるようになります。UMB にプログラムをロードするには、次の2つのコ マンドを使用します。

/DEVICEHIGH

□ □ p. 189

デバイスドライバを UMB にロードするための CONFIG.SYS コマンドです。 次の入力例では、PRINT.SYS を UMB にロードしています。なお、メモリ マネージャ (MS-DOS ではEMM386.EXE) や日本語入力プログラム (ATOK 8 や NECAI など) は、DEVICEHIGH 指定するとハングアップする場合があ るので注意してください。

書式 : DEVICEHIGH=デバイスドライバ 入力例 : DEVICEHIGH=A:\(\neg DOS\(\neg PRINT.SYS /U\)

/LOADHIGH (LH)

TSR (常駐型ブログラム) を UMB にロードするための MS-DOS コマンド です。LOADHIGH は略して LH と入力することもできます。次の入力例で は、DOSKEY コマンドを UMB にロードしています。

式 :LH TSR 名

入力例 :LH DOSKEY /INSERT

■UMB 活用の 3 法則



DEVICEHIGH や LH コマンドを実行したときに、UMB はどのように使わ れるのでしょうか。実は MS-DOS が UMB を使うときには、次の3つの法則 があります。

/最大サイズの UMB ブロックから使う

UMB の総容量が 100KB あるとします。通常は UMB は何個かのブロック にわかれています。このとき MS-DOS は複数のメモリブロックの中から、最 大サイズのものから優先して使いますから、次ベージの図では4番目のUMB ブロック (57KB) が最初に使われます。たとえばここに 40KB のブログラム をロードすると、残りは 17KB (57KB-40KB=17KB) になります。したがっ て次にプログラムをロードするときには、1 番目の UMB ブロック (32KB) が 使われることになります。

```
VMAP Version 2.01 Copyright (C) 1989-91 by c.mos
addr PSP blks size owner/parameters
                                       hooked vectors
                          ---- 1 番目のブロック
D002-D7FE
           32704 (free) -
DC02-DCFE 1 4032 (free)
                             2番目のブロック
DE02-DEFE 1
            8128 (free) -
                            一 3番目のブロック
E802-F600 1 57312 〈free〉 - 4番目のブロック
                  --- UMB total: 100 KB ---
0586 sys 1
            1808 himem
                                       DC
            7968 emm386
05F8 sys 1
                                       1F AR 67
07EB sys 4 33344 (config)
1013 <-- 3 2960 command
                                       22 23 24 2E 2F
10CF-9FFF 1 586480 (free)
```

/他の UMB ブロックにまたがってロードできない

たとえば、30KBのデバイスドライバを DEVICEHIGH で指定したとします。このとき UMB ブロックの中に、30KB以上の UMB ブロックがないと自動的にコンベンショナルメモリにロードされてしまいます。 UMB の総容量が多くあっても、 UMB ブロックが十分なサイズでなければ意味がないのです。 複数側の細切れの UMB ブロックをつなぎ合わせてロードすることはできません。したがって、できるだけ連続した UMB (すなわち大きいサイズの UMB ブロック) を確保することが重要になります。

/UMB ブロック内では下位アドレスから使う


ある UMB ブロックにブログラムをロードする場合は、下位のアドレス位置から使用されます。

■効率的なロード方法

前途した「UMB 活用の3法則」を理解すると、プログラムをロードすると きの順番が重要であることがわかります。たとえば、現在60KB の連続した UMB ブロックが1 側あるとします。ここに次のような3つのデバイスドライ バをロードするときの、順番を考えてみてください。

```
DEVICEHIGH=AAA.SYS - 20KB
DEVICEHIGH=RBR SYS ◆ 50KB
DEVICEHIGH=CCC.SYS - 10KB
```

このケースでは次の [C] バターンの順序で DEVICEHIGH を記述すると、 効率的に UMB を使うことができます。





便利な機能を付加する

ここでは MS-DOS の操作環境を快適にするための設定について解説します。



高速アクセス環境を設定する

ディスクアクセスをできるだけ高速に行えるよう設定しましょう。

CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を次のように修正します。

・修正前の CONFIG SYS

FILES=30

BUFFERS=10

FCRS=1

SHELL=¥COMMAND COM /P DEVICE=A:\u00e4DOS\u00e4HIMEM.SYS

DEVICE=A:\times DOS\times PDOS\times PDOS\ti

DEVICE=A:\(\pm\)DOS\(\pm\)SMARTDRV.SYS 1024 128 /E

DEVICE=A:\U00e4DDS\u00e4KKCELINC SYS

DEVICE=A:\DOS\NECAIK1.DRV

DEVICE=A: YDOSYNECAIK2 DRV A: NECAI SYS DOS=HIGH LIMB



・修正後の CONFIG.SYS

```
FILES=30
BUFFERS=30 ◆ バッファ数を増やす
FCRS=1
SHELL=¥COMMAND.COM /P
DEVICE = A : ¥DOS¥HIMEM SYS
DEVICE=A:YDOSYEMM386.EXE /P=256 /UMB
DEVICE=A:¥DOS¥SMARTDRV SYS 3072 128 ◆ キャッシュ容量を増やす
DEVICE=A:\(\psi\)DOS\(\psi\)RAMDISK.SYS 1024 + RAM ディスクを作る
DEVICE=A: YDOSYKKCFUNC.SYS
DEVICE=A: YDOSYNECAIK1.DRV
DEVICE=A: YDOSYNECAIK2.DRV A: NECAI.SYS
DOS=HIGH, UMB
```

→修正前の AUTOEXEC.BAT

@ECHO OFF PATH A: YDOS: A: Y SET_TEMP=A:\text{YDDS} SET DOSDIR=A:\u00e4DOS



○修正後の AUTOEXEC.BAT

```
@ECHO OFF
PATH A: YDOS: A: Y
SET TEMP= D:¥ ・ 作業領域を RAM ディスクに設定
SET_DOSDIR=A:VDOS
FASTOPEN A:=100 - ディレクトリ情報のキャッシング
```

解説

ます.

■高速化のための3つのポイント

ここでの作業は次の3点がポイントになります。

/キャッシュバッファ容量を増やす

ディスクバッファ (BUFFERS) とディスクキャッシュ容量 (SMARTDRV. SYS) を増やすことで、ディスクに対する読み書きが高速になります。また SMARTDRV.SYS から/E を取ることで、EMS のページングを省略でき、高速になります。

/一時作業領域を RAM ドライブにする

MS-DOS コマンドの一時作業領域 (テンボラリファイル) の作成場所を RAM ディスク (RAMDISK.SYS) に設定することで、MS-DOS コマンドの パイプ処理(;)/SORT コマンド/DOSSHELL の切り替えなどが高速になり

/ディレクトリ情報をキャッシングする

FASTOPN コマンドは指定ドライブのディレクトリ情報(ファイル名・ディレクトリ名・セクタの配置情報など)をメモリ上に記憶します。これによって目的のファイルに高速にアクセスできるようになります。



ワンタッチで高速リブートする

必要なときにワンタッチで高速にリセットできるように、リブートユーティ リティ「HSB.EXE」を CONFIG.SYS に登録しましょう。

①HSB.FXF の入手

バソコン通信のホスト局 (PC-VAN や NIFTY-Serve) から HSB.EXE を ダウンロードし、解凍 (展開) します。ここでは解凍した HSB.EXE を、サ ブディレクトリ「A:¥UTLTY」にコピーします。

②CONFIG.SYS への登録

CONFIG.SYS に次の1行を追加します。リヤットボタンを押し、再起動す ると、HSB.EXE が MS-DOS に認識されます。

DEVICE=A: YUTLTYYHSB.EXE VU X

③高速リブートの実行

MS-DOS が起動している状態で、 mm + mm + mm + - を押します(MS-DOS のコマンドラインから HSB J と入力してもリブート可能)。

解説

■HSB.FXFとは

HSB EXE (作者: Masao 氏) は、高速リプートユーティリティ (起動してい る MS-DOS からメモリチェックや周辺機器チェックを省略して高速に再起動 するブログラム) です。HSB.EXE は、PC-VAN や NIFTY-Serve で無料で ス手できるフリーソフトです。PC-VANでは98CLUB (I 98CLUB→7→2→2

→#172) に登録してあります。

また、ダウンロードしたファイル (HSB31EXE.LZH) はデータ圧縮した状 態なので、元に戻す(解凍)にはアーカイバーソフト「LHA.EXE」(作者:吉 崎栄泰氏) が別途必要です。LHA も、PC-VAN や NIFTY-Serve で入手で きろフリーソフトです。

ファイル

ファイル削除トラブルを防ぐ

A ドライブと B ドライブのファイルを間違って削除してしまったときに復活できるよう、AUTOEXEC.BAT に MIRROR コマンドを登録しましょう。

操作

AUTOEXEC.BAT を次のように修正します。

@ECHO OFF PATH A:\u00e4DOS;A:\u00e4

SET TEMP=A:\u00e4DOS SET DOSDIR=A:\u00e4DOS

MIRROR /TA /TB - この 1 行を追加

解説

■MIRROR コマンドとは

MIRROR を実行するとメモリ上に常駐し、指定したドライブでのファイル 削除を常に監視します。削除が実行されると指定ドライブに PCTRACKR. DEL というファイルに内容を記録します。このファイルは UNDELETE コットド 可除ファイルを復活するときに使われます。たとえば C: ¥ABC.TXT というファイルを復活するとない。

- ①「UNDELETE C: YABC.TXT 』」と入力
- ②「復元しますか?」と表示されたら、Y を入力


ただし、MIRROR コマンドは必ずしも万能ではありません。削除後にひん ばんにディスクを読み書きすると復活できなくなる場合があるので、データの バックアップは常に必要です。

■MIRROR の常駐エリア





MIRROR は実行時に UMB に 12KB 以上の空きを見つけると、自動的に UMB に常駐する仕組みになっています。 ただし、INSTALL (CONFIG コマ ンド) で MIRROR を指定するとエラーになります。 INSTALL が強制的にコ ンベンショナルメモリにロードしようとするためです。



過去に入力したコマンドを後で呼び出して実行できるよう、DOSKEY コマンドを登録しましょう。

操作

AUTOEXEC.BAT を次のように修正します。

@ECHO OFF PATH A:¥DOS:A:¥

SET TEMP=A:\u00e4DOS
SET DOSDIR=A:\u00e4DOS

DOSKEY /INSERT - この1行を追加

解説

■DOSKEY コマンドとは

コマンドラインからのコマンド入力機能は大変不便です。そこで DOSKEY を組み込むことによって、次のような便利な使い方ができるようになります。

/入力途中のコマンドを編集する


入力中のコマンドの任意の位置にカーソルを移動し、編集できます。カーソル移動は次のキー操作で行います。

キー操作	カーソルの移動先
F + ←	コマンドの先頭に移動
FF + →	コマンドの末尾に移動
•	文字分だけ左に移動
5	・立空ハゼはナに移動

/過去のコマンド履歴を表示・再利用する

過去に入力したコマンドを利用するには、次のキーで行います。

キー操作	機能
Ť	コマンド履歴をIつずつさかのぼって表示する
1	コマンド履歴を古い順にIつずつに表示する
ROLL UP	コマンド履歴のもっとも古いものを表示する
ROLL DOWN	コマンド履歴のもっとも新しいものを表示する
f+7	これまで入力したコマンド履歴一覧を表示する
f-8	入力した文字列を含むコマンドを履歴から検索し表示する
1.9	コマンド履歴の中から指定1.た行番号のものを表示する



バッチファイルで環境変数を多用したいのですが、環境変数エリアが容量不 足になりました。環境変数エリアを 512 バイトに拡大しましょう。

操作

CONFIG.SYS を次のように修正します。

FILES=30 BUFFFRS=10

FCRS=1

SHELL=A:\(\frac{1}{2}\) SHELL=A:\(\frac{1}{2}\) Y /E:512 - /E オプションを追加

DEVICE=A:\u00e4DOS\u00e4HIMEM.SYS

DEVICE=A:\text{\text{P}=256} /UMB

DEVICE=A:\text{\tin}\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\ti}}}\tint{\text{\text{\text{\ti}}}

DEVICE=A: YDOSYNECAIK1 DRV

DEVICE=A: YDOSYNECAIK2 DRV A: NECAI SYS

DOS=HIGH LIMB

解説

■環境変数とは

環境変数とは、MS-DOS 管理下で異なるプログラム (またはバッチブログ ラム) 同土が連絡用に使う「掲示板」のようなものです。既定値では環境変数 エリアは 256 バイトあります。当然、環境変数エリアを広げるとコンペンショ ナルメモリはそのかだけ核くなります。

なお、/E を指定するときには必ず16 の倍数で指定してください。環境変数は16 バイト単位で増減するため、「/E:512」と指定しても 「/E:527」と指定しても、確保される環境変数エリアは512 バイトで、「/E:527」と指定した場合の残りの 15KB は、未使用のまま無駄になってしまいます。



複数の FEP を切り替える(1)

- 太郎 Ver.5 を使うときには「ATOK8」、桐を使うときには「松茸 Ver.3」、 MS-DOS コマンドラインでは「AI かな漢字変換」を使いたいと思います。 CONFIG.SYS とそれぞれの起動用バッチプログラムを作成しましょう。

①CONFIG.SYS への FEP 登録

CONFIG SYS に次の3種類の FEP (日本語入力プログラム)を登録します。



⑦一太郎 Ver.5 の起動バッチ作成

次のような一太郎 Ver.5 起動用のバッチファイルを作成します。

©TARO.BAT

4	I AI IO.DA I		
	@ECHO OFF		
	SELKKC 1	◆ ATOK8 の選択	
	JXW	→ 一太郎 Ver.5 の起動	
	SELKKC 3	→ AI かな漢字変換の選択	

③桐の起動バッチ作成

次のような桐 Ver.5 起動用のバッチファイルを作成します。

≨KIRI5.BAT

解説

@ECHO OFF

SELKKC 2 ◆ 松茸 Ver.3 の選択 CD A:¥KIRIV5

kiri 相の記動

CD A:¥ SFLKKC 3 ◆ AI かな漢字変換の漢訳

MS-DOS Ver.5.0 対応の FEP であれば、CONFIG.SYS に複数種類を登録 できます。ただし、その分だけコンペンショナルメモリや EMS メモリは狭く なります。また、複数の FEP を登録する際には、FEP 行の先頭に KKCFUNC. SYS (FEP 監視プログラム) を登録する必要があります。

■FEP の選択方法

複数登録してある FEP から、目的の FEP を選択するには SELKKC コマン Fを使います。通常は「SELKKC 2回」のように FEP 帯汐を指定します。 FEP 帯兮は CONFIG.SYS に登録した順に割り振られます。割り振られている FEP 帯汐を確認するには、「SELKKC (S回」と入力します。

A:¥>SELKKC ∕S

- 1 日本語変換システムATOK8 Uer 1.202 松茸 Uer3.71
- 2 MECAI Uers. 71

現在活動可能な'かな漢'は 1 です。

A:¥>



複数の FEP を切り替える(2)

一太郎 Ver.5 起動時に「ATOK8」を組み込み、終了と同時にATOK8 をメ モリ上から解放したいと思います。一太郎起動用バッチブログラム「TARO. BAT」と、定義ファイル「ATOK8.FEP」を作成しましょう。

操作

①定義ファイルの作成

次のような定義ファイル「ATOK8.FEP」をサブディレクトリ「A:¥ATOK 8」にエディタで作成します。

DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8A.SYS /UCF=A: ¥ATOK8¥ATOK8.UCF DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8B.SYS

DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8EX.SYS

⑦記動用バッチの作成

次のような起動用バッチブログラムをエディタで作成します。

⊕TARO.BAT

@ECHO OFF

ADDDRV A:¥ATOK8¥ATOK8.FEP ◆ ATOK8の組み込み

解説

■ADDDRV/DELDRV 使用時の注意点



ADDDRV で組み込めるのはキャラクタ系デバイスドライバ (1 文字単位で データを送るタイプ: MOUSE.SYS/RSDRV.SYS なと) だけです。プロック 系デバイスドライバ (まとまった単位でデータを送るタイプ: EMM386.EXE/ RAMDRV.SYS など) は他用できません。また、1 つのバッチファイルの中で 2 回以上連続して ADDDRV/DELDRV を使うとメモリが解放されずに、フ リーエリアが狭くなる場合があります。



AUTOEXEC.BAT 実行時の表示を消す

AUTOEXEC.BAT の1行目に「ECHO OFF」を登録しているのに、「ECHO OFF」という文字と、起動時のMIRROR コマンドのメッセージが表示されます。これらがすべて表示されないように設定しましょう。

☑AUTOEXEC.BAT 実行時に表示されるメッセージ

操作

AUTOEXEC.BATを次のように修正します。

☆修正前の AUTOEXEC.BAT

ECHO OFF

PATH A:\DOS:A:\

SET TEMP=A:\u00e4DOS SET DOSDIR=A:\u00e4DOS

MIRROR /TA /TR /TC



☆修正後の AUTOEXEC.BAT

@ECHO OFF ◆ 先頭にきをつける

PATH A:\DOS;A:\

SET TEMP=A: YDOS

SET DOSDIR=A: YDOS

MIRROR /TA /TB /TC 〉 NUL → NUL デバイスを指定する

解説

■補助コマンド「@」とは

「ECHO OFF」を指定していないパッチブログラムでは、現在実行中の命令行が側面に逐一表示されます。「ECHO OFF」を指定すると、実行中の命令行は表示されなくなります。ただし、既定値は「ECHO ON」なので、最初の「ECHO OFF」という命令行だけは表示されてしまいます。

そこで、MS-DOS Ver.5.0 から用意された補助コマンドに「®」があります。 バッチファイルのコマンドの先頭に「®」を付けると、その行のみを両面に表 示しなくなります。一般的には「®ECHO OFF」という使い方をしますが、 体のコマンドの先頭に付けてもかまいません。

■NUL デバイスの活用

MS-DOS では「NUL」という英字には、ダミーデバイスが割り当てられて います。ダミーデバイスとは「ゴミ箱」「ブラックホール」のようなもので、 主に次の使い方があります。

/コピーした結果を捨てる

たとえばディスクキャッシュに辞書ファイルを読み込ませるには、次のよう に入力します。

COPY ATOK8.DIC NUL

これでディスクキャッシュをロックすれば、高速に日本語入力ができるよう になります。このとき NUL にコビーしたはずの ATOK8.DIC は、どこにも 書き込まれていません。ブラックホールにコビー結果を捨てたことになります。 /コマンドからのメッセージを事業所にする

コマンド実行時に「○○側のファイルをコビーしました」などというメッセージ表示を消すには、次のようにリダイレクト機能()記号)を使って NUL デバイスを指定します。

COPY ATOK8.DIC B: > NUL [-]



製の CONFIG.SYS を切り替える

Windows3.1 や一太郎 Ver.5 を起動するときには、それぞれ専用の CONFIG. SYS と AUTOEXEC.BAT で再起動したいと思います。 MS-DOS の持つリ ブートコマンド 「CHGEV」を使って、再起動用のメニューバッチブログラム を作成しましょう。

操作

①CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の作成

- ・「A:¥WINDOWS」に Windows 起動用の CONFIG.SYS と AUTOEXEC. BAT を作成します。
- 「A: ¥TARO5」に一太郎起動用のCONFIG.SYSとAUTOEXEC.BAT を作成します。

※このとき各 AUTOEXEC.BATには目的のアプリケーションを起動する コマンドを記述してください。また AUTOEXEC.BATの未尾には 「CHGEV /S」を記述してください

②メニューバッチプログラムの作成

エディタで次のようなバッチプログラム「XMENU.BAT」を作成します。


```
@ECHO OFF
CLS
:選択
FCHO¥
ECHO ◆◆◆ リブートメニュー ◆◆◆
ECHOY
FCHO #1» 一太郎 Ver.5
ECHO «2» Windows3.1
ECHO @Do 終了
ECHOY
FCHO ===============
ECHUX
ECHO¥
BATKEY 0 番号を入力してください >
IF FRRORLEVEL 3 GOTO 選択
IF ERRORLEVEL 2 GOTO Windows
IF FRRORLEVEL 1 GOTO 一太郎
IF FRRORIEVEL O GOTO 終了
:WINDOWS
CHGEV A: ¥WINDOWS
GOTO 選択
: -- 大郎
CHGEV A: YTARO5
GOTO 選択
:終了
EXIT
```

解説

■CHGEV の隠しオプション



CHGEV はリブート用のコマンドです。通常は DOSSHELL からのみ使う サブコマンドです。隠しオブションとして、次の4つがあります。

オプション	機能
/N	ノーマルモードに切り替えてリブートする
/H	ハイレゾリューションモードに切り替えてリブートする
/s	CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を元に戻してリブートする
/M	ハードディスクの起動メニューを表示する

「CHGEV A: ¥WINDOWS 』」などと入力すると、指定したバスにある CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT でリプートします。このとき、起動ドラ イブのルートディレクトリに元からあった CONFIG.SYS と AUTOEXEC. BAT は被張子「CHG」にリネームされ、代わりに指定したパス上の CONFIG. SYS と AUTOEXEC.BAT が複写されています。元の状態に戻すには「CHGEV /S』」を実行します。

■HSB を使って高速リブートする □□ p.99

CHGEV はリセットに時間がかかるという欠点があります。99 ページで紹介した HSB.EXE を使って高速リブートするには、次の手順で操作します。

①CONFIG.SYS \land 「DEVICE=HSB.EXE V Y-」という1行を追加します。

②サブディレクトリ「A:¥ENV」に次のようなファイルを作成します。

CONFIG.WIN ◆ Windows 起動用の CONFIG.SYS

AUTOEXEC.WIN ◆ Windows 起動用の AUTOEXEC.BAT

CONFIG.JXW - 一太郎起動用の CONFIG.SYS
AUTOEXEC.JXW - 大郎起動用の AUTOEXEC BAT

※ファイル拡張子にそれぞれ任意の英字を指定する点がポイントです

③AUTOEXEC.BAT に次の2行を追加します。

SET HSBEXT=AAA → 再起動の際に一時的に作るファイルの拡張子を指定 SET HSBDIR=ENV → ファイルが格納されているディレクトリを指定

④一太郎を起動するには「HSB A: JXW 。」と入力します。Windows を起動するには「HSB A: WIN 。」と入力します。このように HSB の後に、ドライブ名と拡張子を指定する点がポイントです。この起動コマンドを前途の起動用メニューバッチに組み込めば、超高速リブートメニューができあがります。



ここでは、MemoryServerⅢを使って最適な動 作環境を設定するまでを、徹底的に解説します



MemoryServerIIを インストールする

ここでは、MemoryServer II を MS-DOS と Windows にインストールする までを解説します。



フルオートインストールを実行する

MemoryServer II を「フルオートインストール」(簡易組込) でハードディ スク (ここでは A ドライブ) にインストールしましょう。

①インストーラの起動

- ・フロッピーディスク装置に MemoryServer II 実行用ディスクをセットしま す。
- リセットボタンを押します。

☆インストーラを起動する



⑦ドライバのインストール

- ・メインメニューから「ドライバのインストール」にカーソルを移動し、 キーを押します。
- ・接続されているディスク装置一覧が表示されるので、MemoryServer II をイ ンストールするディスク (ここでは IDE ハードディスク #1) にカーソル を移動し、
 コキーを押します。
- ・起動可能なバーティションが表示されるので、目的の領域(ここでは①:MS -DOS Ver.5.0) にカーソルを移動し、 コキーを押します。
- 「ドライバのインストールを実行します」と表示されるので、。 キーを押 します。

③インストール方法の選択

バソコンが再起動し、インストール方法の選択画面が表示されます。ここで は「フルオートインストール」にカーソルを移動し、。

コキーを押します。

☆フルオートインストールを選択する



4インストールの実行

- ・ハードウェア環境・ソフトウェア環境の解析が実行され、最後にメモリの割 リ振りが自動的に行われます。このまま 2 キーを押すと、MemoryServer Ⅱのシステムファイルがハードディスクに転送されます。
- ・インストールが終了したら、フロッピーディスクを抜いてリセットボタンを 押します。



解説

■2 つのインストール方法

MemoryServer II では、次の2 種類のインストール方法が用意されています。 どちらを選んでも、詳細な設定を行うには後で CONFIG.SYS の修正が必要に なるので、操作例ではフルオートインストールを選択しています。

/フルオートインストール

現在の環境 (CPU の種類・MS-DOS バージョン・Windows の有無・プロ テクトメモリの容量など) を解析し、ファイル転送と最適な CONFIG.SYS の 自動作成を行います。

/カスタムインストール

メモリマネージャの詳細なセッティングを行いながら、ファイル転送と CONFIG.SYS 作成を行います。

■自動作成される CONFIG.SYS

現在、PC-9821As (i80486DX、33MHz) には 14MB のプロテクトメモリ、IDE 型ハードディスク (240MB) と SCSI 型ハードディスク (270MB) が装着されています。そして A ドライブには Windows3.1 がインストールされています。 この状態でフルオートインストールを実行すると、次のような CONFIG.SYS が作成されます。

◆CONFIGSYS

DEVICE=A:¥MDEV¥IOSPRO¥VMM386.EXE /I /U → VCPI対応のメモリマネージャ DEVICE=A:¥MDEV¥IOSPRO¥DC10 EXE 3072 /W=2048 ← ディスクキャッシュ

DEVICE=A:\footnote{MDEV\footnote{VIOSPRO\footnote{VIOSPRo\footnote{VIOSPRo\footnote{VIOSPRo\footnote{VIOSPRo\footnote{VIOSPRo\footnote{VIOSPR

BUFFFRS=20 FILES=30

FCBS=1

SHELL=¥COMMAND.COM /P DEVICE=A:\text{\text{*DOS\text{\text{*KCFUNC SYS}}}

DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF

DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B SYS

DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8EX.SYS DOS=HIGH, LIMB

AUTOEXECBAT

A:¥MDEV¥IOSPRO¥DPMI32.EXE → DPMIサーバの起動

@ECHO OFF

PATH A:¥DDS:A:¥: A:¥MDEV¥IDSPRD → バスのisto

SET TEMP=A:\u00e4DOS SET DOSDIR=A: VDOS

なお、CONFIG.SYS にあらかじめ登録してあるメモリドライバは、無効に なります。たとえば、EMM386.EXE と SMARTDRV SVS が登録してあると します。フルオートインストールを実行すると、EMM386.EXE には REM が 付けられて、注釈行になります。そして SMARTDRV.SYS は削除されます。

○事行前

DEVICE=A:\(\pma\)DS\(\pma\)EMM386.EXE \(/P=256\) /UMB

DEVICE=A:\(\pm\) SYS 2048 128



○実行後

REM DEVICE=A:\(\notage\) DS\(\notage\) EMM386 EXE \(\notage\) / P=256 \(\notage\) / UMB → REMで注釈行になる



ユーティリティを Windows にインストールする

MemoryServerII は Windows 上からディスクキャッシュや RAM ディスクをコントロールできます。ここではそのためのユーティリティ (デバイスコントロール) を、Windows3.1 にインストールしましょう。

採 1F ①インストーラの起動

Will alt title to

- ・Windows3.1 を起動します。
- ・フロッピーディスク装置 (ここではCドライブ) に MemoryServer II ディスクをセットします。
- ・ブログラムマネージャから [アイコン (F)] → [ファイル名を指定して実行 (R)] を選択します。
- ・「C: ¥IOSPRO¥WSETUP.EXE」と入力し、[OK] ボタンを左クリック します。





②ユーティリティの転送

- ・インストール先を指定するウィンドウが表示されます。ここではそのまま[インストール開始] ボタンを左クリックします。
- ・インストールの終了メッセージが表示されたら、[OK] ボタンを左クリックします。



解説

■デバイスコントロールとは 00m p.138

この操作を実行すると、Windows に「MemoryServer II」というグループ が新たに作成されます。このグループに入っている「デバイスコントロール」 アイコンを左クリックすると、次のようなウィンドウが起動します。

☆デバイスコントロールに含まれるユーティリティ



デバイスコントロールでは、次のユーティリティを選択できます。

ユーティリティ	機能
IOS IO の設定	RAM ディスクの容量を変更する
DCIO の設定	ディスクキャッシュの容量を変更する
解像度の切り替え	GA-1024A/1280A の表示解像度を変更する



UMB を大胆に使う

MemoryServer II は SASI/SCSI/IDE の 3 タイプのハードディスク BIOS ROM の移動に対応するなど、UMB の活用という点ではもっとも優れたメモリマネージャです。

MemoryServer II で UMB を活用するには、次の2つの方法が選択できます。

/ユーティリティ「OPTUMB」を使う(方法 1)

MemoryServer II 付属の OPTUMB.EXE は、UMB の設定と設定された UMB へのプログラムのロードを行うユーティリティです。 OPTUMB はハード環境やソフト環境を自動認識した上で作業を行うので、 指定してはならない 関域を UMB 化するなどのトラブルを自動的に避けてくれます。 デバイスドライバのリファレンスと「にらめっこ」せずとも、 高度な UMB 設定ができます。 UMB 設定に関しては全面的に OPTUMB を使った方が便利です。

/エディタで CONFIG.SYS を編集する (方法 2)

エディタから CONFIG.SYS や AUTOEXEC.BAT を編集するオーソドッ クスな方法です。OPTUMB ではフォローしきれない細かな設定を短時間に 行える点がメリットです。ただし、ハード環境やソフト環境による設定の違い を考慮しなければならず、リスクも大きいと言えるでしょう。

ここでは「方法1」をメインに解説します。



使用可能な UMB を調べる

現在、PC-9821As (i80486DX、33MHz) には 14MB のブロテクトメモリ、IDE 型ハードディスク (240MB) と SCSI 型ハードディスク (270MB) が装着され ています。このときの UMB の状態を調べましょう。

①UMB の容量表示

MS-DOS のコマンドラインから「MSTAT /U □ 」と入力します。

→ UMB の容量・アドレスを表示する

Copyright (C) ■UMB情報	Status Version 1992-1994 I·O D	ATA DEV	ICE Inc. All rights reserved.
アドレス	サイズ	ΙD	名前
DØØ1~D7FD DDØ1~DFFF	32728 Ø7FDØh 12272 Ø2FFØh		 未使用 ◆ 1 番目の UMB ブロック 未使用 ◆ 2 番目の UMB ブロック
全メモリ : 使用可能メモ 使用可能メモ	リの合計 リの最大		44992 bytes 44992 bytes 32728 bytes

②UMB の内容表示

- 「INSPECT □」と入力します (ユーティリティの起動)。
- 「「M」メモリ」→「UMB」→「「M」メモリマップ」を選択します。
- ・終了するには、 ESC → ESC → F-4 を押します。


※MSTAT, INSPECT は、MemoryServerII に付属するメモリ表示 コーティリティです



解説

■UMB の分断状況

この結果を見ると、UMB の総容量は約44KB ありますが、2 つのブロック (32KB と 12KB の 2 ブロック) に分断されているのがわかります。






OPTUMB を使って UMB を設定する

SCSI 型ハードディスクと IDE 型ハードディスクの BIOS ROM を次のアド レスに移動し、D0010h~DFFFFh までの約 64KB を連続した UMB ブロック にしましょう。ここでは UMB 活用ユーティリティ「OPTUMB」を使います。

ROM 種類	移動元アドレス	移動先アドレス
SCSI-HDD	DC000h~DCFFFh	A5000h~A6FFFh
IDE-HDD	D8000h~DBFFFh	E9000h~ECFFFh

⇒SCSI と IDE の BIOS ROM を移動する





- ・コマンドラインから「OPTUMB □」と入力します。
- 機能説明が表示されるので、 コキーを押します。
- ・次の図のようなメニューが表示されるので、「UMB 空き領域設定」にカー ソルを移動し、 ② キーを押します。

☑ 「UMB空き領域設定」を選択する



②UMBの自動チェック実行

- ・修正対象となるCONFIG.SYS & AUTOEXEC.BAT があるドライブが表示されます。ここでは「はい (次に進む)」にカーソルを移動し、。 キーを押します。
- 「再起動を行いますがよろしいですか」と表示されたら、「はい(再起動を 行う)」にカーソルを移動し、過キーを押します。
- 「何かキーを押してください」と表示されたら、。 キーを押します。
- 確認画面が表示されたら、 = キーを押します。

※これで MS-DOS はリセットがかかり、再び OPTUMB が起動します。 もしメニューブログラムなどが自動起動するようになっていたら、それらを終了して MS-DOS ブロンブトを表示してください

③Windows 使用の設定

「Windows を使用しますか?」と表示されます。この CONFIG.SYS 環境

下で Windows を使用するなら、「はい (Windows を使用する)」にカーソルを移動し、 同 キーを押します。

①IDF 型ハードディスク ROM の移動

- ・UMBマップが表示されたら、「領域移動」にカーソルを移動し、 ・UMBマップが表示されたら、「領域移動」にカーソルを移動し、
- 「EMS フレームを移動します」と表示されたら、 □ キーを 2 回押します (これで EMS ページフレームを移動しないことになる)。
- 「ハードディスクの BIOS ROM を移動します」と表示されたら、
 「キーを押します。
- ・点滅している4つの☆記号がIDE ハードディスクの BIOS ROM です。 → キーを1回押すと、IDE ハードディスクの BIOS ROM は E9000h~ECFFFh に移動します。
- コキーを押します(これで移動が終了する)。



⑤SCSI 型ハードディスク ROM の移動

- ・決に点滅している2つの☆記号が、SCSI ハードディスクの BIOS ROM で す。 ← キーを 14 回押すと、SCSI ハードディスクの BIOS ROM は A5000 h~A6FFFh に移動します。
- ・ 二 キーを押します (これで移動が終了する)。

[]	UMBIU7 J	アドレスマップ	1	: 0
0 1 ABBBB : X X BBBBB : X X CBBBB : X X DBBBB : X X DBBBB : X X FBBBB : X X FBBBB : O O	2 3 4 5 2 3 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X	6 7 8 9 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	B C D E	F UMB エリアと X して確保する X 図 UMB エリアと して確保しな 一ドディスクROM)

	[UMBIUT	アドレスマップ]	: 0
8 900000h : X 800000h : X C000000h : X D00000h : X F00000h : X F00000h : O (X:UMB	1 2 3 4 5 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××	6 7 8 9 A 8 C	D E F しいB エリアと X X X X V I I I I I I I I I I I I I I I

⑥設定内容の登録

- ・VMM386.EXEのオブション(設定前と設定後の比較)が表示されます。OK なら「はい(設定を行う)」にカーソルを移動し、同キーを押します。
- ・「再起動を行いますので、何かキーを押してください」と表示されたら、 。 キーを押します。
- 確認画面が表示されたら、。 キーを押します。



■OPTUMB の特徴

OPTUMB は、UMB 有効活用のための3つの機能を提供します。

/UMB 空き領域設定

UMA 鎖域 (A0000h~FFFFFhまでの384KB) を検索し、未使用エリアを UMB に設定します。EMS ベージフレームやハードディスク ROM の移動も できます。

/UMB 最適化設定


CONFIG.SYS/AUTOEXEC.BAT を解析し、もっとも効率的に UMB が使用されるようにロードする順番を設定します。

/UMB 空き領域・最適化同時設定

「UMB 空き領域設定」と「UMB 最適化設定」を同時に行います。

■IDE の ROM 移動がもたらすメリット p.86

この操作を実行すると、65KB (D0000h~DFFCFh) と 32KB (ED000h~F4 FFFh) の2つのブロックからなる総容量 96KB の UMB が確保されます。総 窓畳はそれほど多くないものの。IDEと SCSI を混在した環境で、UMB が細 かく分断されていない点が優れています。また、プログラムのロードが簡単に たります。



■OPTUMB が付加したオプション

操作例ではOPTUMB を使って、CONFIG.SYS の VMM386.EXE のオブ ションを書き換えています。エディタで CONFIG.SYS を編集しても同じこと ですが、OPTUMB を使うと、マニュアルを見ずに複雑な設定ができるメリッ トがあります。ここでは次のような CONFIG.SYS ができあがります (網掛け 部分が新たに追加されたオブション)。

BUFFFRS=20

FILES=30

FCBS=1

SHELL=YCOMMAND COM /P

DEVICE=A:YMDEV¥IOSPRO¥VMM386.EXE /I /U=D0-DF. ED-F4 /W=CC

/M=D8:16-E9:DC:8-A5 /NECID

DEVICE=A:\(\pm\)MDEV\(\pm\)IOSPRO\(\pm\)DC10.EXE 3072 /W=2048

DEVICE=A: ¥MDEV¥IDSPRO¥IDS10 EXE 1536 /X

DEVICE=A:\text{\text{*DOS\text{*KCFUNC.SYS}}

DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8B SYS

DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8EX.SYS

DOS=HIGH, UMB

各オブションは次のような機能があります。

オプション	機能
/1	メモリ設定内容を起動時に表示する
/U	指定した領域を UMB に設定する
/w	指定した領域を強制的に EMS ページフレームに設定する
/M	ハードディスク BIOS ROM を指定した領域に移動する
/NECID	N88-BASIC の ROM 領域を UMB にしたとき、NEC 版 Windows が 記動できるようにする (NFC の ID チェック対策)

**オプションの詳しい機能については「リファレンス編」を参照してください。 🕟 🧓 p.229

■BASIC 領域を UMB に設定する 「回」 p.88

98 シリーズの E8000h 以降にある N88-BASIC の ROM は、UMB の対象と しては魅力的な領域です。たとえば E8000h~F5000h を UMB に指定するには、 次のように記述します。

/U=E8-F5

なお、OPTUMBで「Windows を使用する」に設定すると、98 シリーズの E80000 以降にある NS8 BASIC の先頭の 4KB (E8000h - ESFFFh) が、UMB に設定できないようになります。MemoryServer II では E8000h にハードディ スク ROM を移動したり、UMB を削り付けたりすると、Windows 起動時に ハングアップします。したがって、Windows を使用するなら次のように記途 します。

/U=E9-F5

ただし PC-9801DA ては/U=E8-F6 まで設定しても、Windows3.1 を正常に 起動できます。このように機種によっては、OPTUMB の設定を変更しても かまわない場合があります。



UMB にプログラムをロードする

総容量 96KB の UMB に、ブログラムをロードしたいと思います。OPTUMB を使ってロードしましょう。

①OPTUMB の起動

- ・コマンドラインから「OPTUMB □」と入力します。
- 機能説明が表示されるので、 コキーを押します。
- ・修正対象となる CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT があるドライブが表 示されます。ここでは「はい (次に進む)」にカーソルを移動し、 3 キーを 押します。

⑦ロードするデバイスドライバの指定

- ・行番号6のDC10.EXE にカーソルを移動し、スペースキーを押します(選 択されると先頭に「*」が付き、行が水色に反転する)。
- ・同じ要領で行番号 7 (IOS10.EXE) と行番号 8 (KKCFUNC.SYS) を選択し ます。
- 選択が終了したら、 キーを押します。

↑スペースキーでドライバを選択する



③ロードする TSR (常駐プログラム) の指定

- ・行番号 11 の DOSKEY にカーソルを移動し、スペースキーを押します。
- ・同じ要領で行番号 12 の FASTOPEN を選択します。
- 選択が終了したら、 キーを押します。

♪スペースキーで TSR を選択する



④UMB 最適化の実行

- 「再起動を行いますがよろしいですか」と表示されたら、「はい(再起動を 行う)」にカーソルを移動し、
 キーを押します。
- ・確認のためのメッセージが利回表示されるので、それぞれ。
 キこれでMS-DOS はりセットがかかり、再びOPTUMBが起動します。
 もレメニューブログラムなどが自動起動するようになっていたら、それらを終了してMS-DOS ブロンプトを表表してください。

⑤UMB へのロードチェック

- ・再起動の確認のためのメッセージが3回表示されるので、それぞれ。ショーを押します(プログラムのロードチェックのために再びリセットがかかる)。
- ・デバイスドライバのロードチェックの結果が表示されます(正常にロードできる行は先頭に「OK」が表示され、ロードできない行は「NG」が表示)。 確認したら は キーを押します。
- TSRのロードチェックの結果が表示されます。確認したら = キーを押します。



BUMB の最適化の実行

- ロードチェック前後のメモリ状況が表示されたら、「はい(設定を行う)」 にカーソルを合わせ、。コキーを押します。
- コキーを押すと、再起動します。
- 確認のためのメッセージが4回表示されるのでそれぞれ。 キーを押します。

解説

■自動編集された CONFIG.SYS

この操作を実行すると、次のようなCONFIG.SYS と AUTOEXEC BAT が作成されます(網掛け部分が追加された記述)。

RUFFERS=10

FILES=35

FCRS=1

SHELL = A: ¥COMMAND COM /P

DEVICE=A:\footnote{\text{MDEV}\footnote{\text{IOSPRO}\footnote{\text{VMM386.EXE}} /I /U=D0-DF. FD-F4 /W=CC

/M=D8:16-E9;DC:8-A5 /NECID

DEVICE= A: YMDEVYIOSPROYLUMB.EXE /M /B=1 A: YMDEVYIOSPROYDC10 EXE 3072 /W=2048 /S

DEVICE= A: YMDEVYIOSPROYLUMB.EXE /M /B=1 A: YMDEVYIOSPRO

¥IDS10 FXF 1536 /X

DEVICE= A: ¥MDEV¥IOSPRO¥LUMB EXE /M /R=1 A: ¥DOS¥KKCFLINC SYS

DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF

DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8B.SYS

DEVICE= A: ¥ATOK8¥ATOK8EX SYS

DOS=HIGH, UMB

→ AUTOEXEC.BAT

A: ¥MDEV¥IOSPRO¥DPMI32.EXE

@ECHO DEE

PATH A:\(\psi\):A:\(\psi\):DOS:\(\psi\):\(\psi\):A:\(\psi\):\(\psi

prompt SpSq

SET DIRCMD=/0:-D

SET_TEMP=R:¥

SET DOSDIR=B:¥ MIRROR /TA /TB /TC

A: YMDEV¥IOSPRO¥LUMB.EXE /M DOSKEY /INSERT

A: YMDEVYIOSPROYLUMB.EXE /M FASTOPEN A: B:

■LUMB.EXE を使うメリット ○○ p.240

OPTUMB を使って UMB ヘブログラムをロードすると、LUMB.EXE が 使われます。LUMB.EXEは、MS-DOSのDEVICEHIGHやLOADHIGH と同じです。しかし LUMB.EXE はデバイスドライバをロードする UMB ブ ロックを指定 (/B) できる点が優れています。

A: YMDEVYIOSPROYLUMB FXF /M /B=1 A: YDOSYKKCEUNC SYS

なお、MS-DOS の DEVICEHIGH や LOADHIGH と LUMB.EXE は混在 させてはいけません。どちらか一方に統一してください。

■再起動中のハングアップ

OPTUMB はひんばんにバソコンをリプート (再起動) させます。このとき 途中でハングアップしてしまったら、 阿 キーを押しながらリセットボタンを 押してください。再び OPTUMB が起動するので、そこで UMB 最適化をや り直します。



目的の UMB ブロックにロードする



UMB にATOKSBSYS(約) ISKB) をロードしたいと思います。現在、UMB は2つのブロック (30KB と4KB) に分けられています。DEVICEHIGHコ マンドでロードすると大きい方の UMB ブロック (40KB) にロードされます。 しかし、ここでは小さい方の UMB ブロック (30KB) にロードしましょう。

操作

①UMB ブロックの表示

「LUMB /[--]」と入力します。ブロックの切れ目は空白行があります。 ブロック番号は下位アドレスの方から 0-9 の範囲で付けます。したがって 30 KBの UMB ブロックは「ブロック番号 0」で、44KBの UMB ブロックは 「ブロック番号 1」であることがわかります。



②CONFIG.SYS への登録

CONFIG.SYS の ATOK8 記述を次のように修正します。

○修正前

DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8\B.SYS
DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8\B.SYS



○修正後

DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8A SYS /UCF=A: ¥ATOK8¥ATOK8 UCF DEVICE= A:\footnote{MDEV\footnote{V}|OSPRO\footnote{NDEVICE} /M /B=0 A:\footnote{V}|ATOK8\footnote{NDEVICE} /ATOK8\footnote{NDEVICE} /ATOK8\footno DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8EX SYS

解説

DEVICEHIGH コマンドを使うと、もっとも大きな UMB ブロックから順 に使われます (93 ベージの UMB の 3 法則を参照)。 LUMB.EXE はロードす る UMB ブロックを選ぶことができるので、UMB を戦略的に活用できます。 ちなみに、この操作を実行した後の UMB は次のようになります。

アドレス	サイズ	ΙD	名前	割込みベクタ
D001~D3D5 D3D6~D47E D47F~D7FD	15696 Ø3D5Øh 27Ø4 ØØA9Øh 1432Ø Ø37FØh	DØØ2 D3D7	"ATOK8B" "hsb " 未使用	6F ← ATOK8B.5
E9Ø1~F4FF	49136 ØBFFØh		未使用	
UMBの総容 空きUMBの 空きUMBの システム設定 コペンショナレーロ	合計 63456 / 最大 49136 // DOS=UMB	171	79.9 KB) 61.9 KB) 47.9 KB)	

■FEPのUMBロード

通常 ATOK8 や松茸などの FEP (日本語入力プログラム) は、UMB にロー ドすると、ハングアップするなどの現象が起きやすくなります。ただし、中に はロードしても問題がないと思われるドライバもあります。ATOK8 の場合は、 ATOK8A SYS U外のドライバ (ATOK8B SYS/ATOK8EX SYS) はロード しても、特に問題は生じません。



ディスクバッファを UMB に移動する

現在、ディスクバッファは 25 個 (BUFFERS=25) が指定され、約 26KB の コンペンショナルメモリが消費されています。この内、24 個を UMB に移動 し、1 個をコンペンショナルメモリに確保するように設定しましょう。

操作

①CONFIG.SYS の修正

エディタに CONFIG.SYS を読み込み、BUFFERS 指定を次のように修正します。

BUFFERS=25

↓ BUFFERS=1

②BEX コマンドの登録

エディタに AUTOEXEC BAT を読み込み、次の1行を追加します。

BEX 24 /H

解説

■BEX コマンドとは

BEX はディスクバッファを UMB に作成するユーティリティです。通常は BUFFERS を1にして、BEX でそれより大きな個数を指定します。操作例を 実行すると、コンベンショナルメモリは約24KB 広くなります。

BEX は次のオブションが使用できます。

オプション	入力例	機能
nn	BEX 25	バッファ数を I~99 の範囲で指定する
/н	BEX 25/H 🕗	指定したバッファ数が確保できなかった場合に、 可能な数だけ UMB に確保する
/D	BEX /D 😺	UMB 上のディスクバッファを削除する
/1	BEX /I	現在のディスクバッファの状態を表示する
/Ann	BEX /AIO	指定したバッファ数 (I~99) を UMB に追加する
/?	BEX / ? 🖃	ヘルプメッセージを表示する



ここでは MemoryServer II の持つ便利な機能について説明します。



メモリをとことん節約する

UMB を活用する以外の方法で、コンベンショナルメモリをさらに節約でき るように設定しましょう。

①ハンドル数の指定

VMM386.EXE を次のように修正します。

DEVICE=A: YMDEVYIOSPROYVMM386 EXE /I /II /M /EH=42 /XH=16

②ディスクキャッシュの一部を EMS に移動

DC10.EXE を次のように修正します。

DEVICE=A:\footnote{\text{YMDEV}\footnote{\text{IOSPRO}\footnote{\text{DC}}10.EXE 3072 /W=2048 /S

③DPMI の停止

DPIMIを使用しない場合は、AUTOEXEC.BAT から次の1行を削除しま す。

A: YMDEVYIOSPROYDPMI32.EXE



■メモリ節約のポイント

ここでの操作には、次の意味があります。

/ハンド<u>ル数の変更</u> p.229

EMS や XMS に アクセスする際には、ハンドルという「整理券」のような 役割をする番号を使います。あらかじめ何個までの整理券を用意するかを、ハ ンドル数で指定するわけです。ハンドル数が多いと、同時に多くのアブリケー ションからのアクセス要求に応えられます。ただし、EMS や XMS はそれほ ど多数のアブリケーションが同時に使うわけではないので、多くのハンドルは 空いたままになっています。

ハンドルはコンベンショナルメモリ上に作成されるので、この数値を少なく するとメモリ節約になります。この操作例では約128 バイトが節約できます。 /EH は EMS ハンドル数、/XH は XMS ハンドル数を指定します。

/ディスクキャッシュの一部の移動 D.237

DCI0.EXE を実行すると、データをキャッシュするバッファ領域と、DCI0. EXE 自体のプログラムがメモリに常駐します。バッファ領域は既定値では EMB上に確保されます。DCI0.EXE 自身はコンペンショナルメモリ上に常駐 します。

さらに DC10.EXE の常駐メモリは、詳しく見るとデータ部とプログラム部 にわかれています。データ部はキャッシュサイズ 22KB につき 16 バイトが使 われます。そこで/S を付けることによって、データ部のみを EMS 上に移動 できます。ただし、データ部を EMS に移動すると、処理速度はやや低下しま す。

MemoryServerIIをフルオートインストールすると、AUTOEXEC.BAT の 先頭に DPMI32.EXE (DPMI サーバ) が登録されます。MemoryServer(IIIバー ジョンの製品では VMM386.SYS に内包されていた DPMI が切り離されたも のです。

DPMI サーバを必要とするアブリケーションは、まだ少ないのが現状です。 また、Windows3.1 は DPMI サーバを内蔵しているので、DPMI32.EXE を削除しても問題ありません。

%この他、メモリを節約するには「第 1 章 MS-DOS Ver.5.OA を徹底活用する」(p.75) /BEX の活用 (p.133) /UMB の活用 (p.118) を参考にするとよいでしょう

DOSSHELL から 一太郎を起動できるようにする

DOSSHELL から一大郎 Ver.5 が起動できません。これは DOSSHELL が プロテクトメモリケーダで EMB として予約してしまっているためです。そこ で DOSSHELL 起動時には 4MB (4096KB) だけを確保し、残りのプロテクト メモリはフリーになるように設定しましょう。

操作

CONFIG.SYS を次のように修正します (網掛け部分が追加した記述)。

BUFFERS=10 FILES=35

FCRS=1

SHELL=A:\COMMAND.COM /P

DEVICE=A:\times\ti

¥EXTISWAP SYS

DEVICE=A:\text{YMDEV\text{\text{YIOSPRO\text{\text{PRO\text{\text{YDC10.EXE}}}} 3072 /W=2048 /S

DEVICE=A:\footnote{\text{MDEV\footnote{\text{IOSPRO\footnote{\text{IOS10.EXE}}}} 1536 /X

DEVICE=A: YDOSYKKCFUNC.SYS

DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF

DEVICE=A:\fatok8\fatok8B.SYS DEVICE=A:\fatok8\fatok8Extok8Ex.SYS

DEVICE=A. FATUR8FATUR8EX.S

DOS=HIGH, UMB

解説






DOSSHELL は起動時に空いているブロテクトメモリすべてを、XMS 規格 が管理するメモリ「EMB」として予約してしまいます。

MemoryServerIIはアブリケーションからの要求に応じて、プロテクトメモ リを EMS/VCPI/XMS などに自動的に配分する便利な機能を持っています。 ところが DOSSHELL のような流張りなアブリケーションがあると、 MemoryServerIIのプレキシブルなメモリ配分が逆にアダとなって、EMS/ VCPI/DPMI に刺り当てるメモリがゼロになってしまいます。 このため、一太郎 Ver.5/松 Ver.6 など起動時に必ず EMS や VCPI を必要 とするアプリケーションは、DOSSHELL から起動できなくなるわけです。

→DOSSHELL がすべてのプロテクトメモリを独占する



■EMB の上限を定める/X オプション 重要

/X はあらかじめ EMB の上駅を固定してしまう機能があります。/X=4096 と指定すると、MS-DOS は EMB の容量が 4MB であると判断します。これ によって DOSSHELL 起動時には、EMB として予約されるのは 4MB だけに なります。残りのプロテクトメモリは EMS や VCPI として、自由に使えるよ うになります。DOSSHELL を MemoryServer II で使う場合は必ず必要なオ プションです。

■拡張タスクスワップをサポートする ②③ p.229

/TはMS-DOS Ver.5.0Aの拡張タスクスワップを利用するオブションです。 必ず「EXTDSWAP.SYS」を指定します。なお、/TはEMBの上限を自動 的に設定する機能もおります (/Xと同し機能)。ただし、/Tは上駅が大きい ため (搭載するブロテクトメモリに近い容量)、やはり一太郎 Ver.5 が起動で きないなど実質的な効果はおりません。したがって、必ず/X の指定とベアで 指定してください。



Windows 上から RAM ディスク容量を変更する

現在 RAM ディスク (IOS10.EXE) には 1536KB が設定されています。これを Windows 上から一時的に 2MB に変更しましょう。

操作

①デバイスコントロールの起動 D.116

「MemoryServer II」 グルーブから「デバイスコントロール」アイコン \rightarrow 「RAM ディスクコントロール」を選択します。



②RAM ディスク容量の変更

- ・ [RAM ディスクの容量 (S)] には「2048」と入力し、 [設定] を左クリック します。
- ・「Windows を再起動しますか」と表示されるので、[はい (Y)]を左クリックします。

※データを保存していないアブリケーションがある場合は[いいえ(N)]を選択し、データを保存してからもう一度①からやり直してください。変更後の容量は電源を OFF (またはリセット)にするまで有効です





ディスクの性能を測定する

現在、B ドライブにはインターフェイスが SCSIII タイブ、データ転送がバスマスタ方式のハードディスク (270MB) が核続されています。このディスクの性能を INSPECT コマンドでテストしましょう。



堤 作

①ディスク性能測定の起動

- ・コマンドラインから「INSPECT 🔊 」と入力します (メニューの表示)。
- ・「[B] 性能測定」→「[D] ディスク」を左クリックします。

②ディスク性能テストの実行

- ・「[D] ディスク」→「[D] ドライブ変更」を左クリックします。
- ・「B: SCSI HDD」を選択し、[❷ 選択]を左クリックします。

③性能測定の終了

- ・ ESC → ESC を選択します。
- F-4 キーを押します。

解説

■INSPECT コマンドの用途

INSPECT コマンドを実行すると、次の図のようなベースメニューが表示さ れます。この中の「[M] メモリ」にある UMB マップは、非常に使用価値が 高い便利なユーティリティです。本書執筆での UMB 解析はこのユーティリ ティが役に立ちました。VMM386.EXE 以外のメモリマネージャでも使うこと ができます。

☑INSPECT には便利なユーティリティがある



それぞれのボタンには次のようなユーティリティが用意されています。

ボタン	名称・機能	用 途
[0]	DOS	MS-DOS の一般的な情報 (CONFIG.SYS の内容など) を表示する
[P]	プロセッサ	CPU または数値演算プロセッサの性能測定をする
[B]	性能測定	メモリ・ディスクなどの性能測定をする
[M]	メモリ	各種メモリ情報を表示する
[D]	ディスク	ディスクの接続状態やアクセス性能を表示する
[s]	システム	メモリスイッチの表示・変更を行う
[U]	補助機能	ファイルの検索・表示・表示形式変更を行う
[HELP]	説明表示	INSPECT の操作方法を表示する
[f•4]	終了	INSPECT を終了する





ここでは、32 ビット用のメモリマネージャである MELWARE for Windows を使って最適な動作環境を設定するまでを、徹底的に解説します



MELWARE for Windows をインストールする

ここでは MELWARE for Windows をインストールするまでを解説します。



MELWARE for Windowsを インストールする

MELWARE for Windows (以下 MELWARE for Win と記述) をハード ディスク (ここでは A ドライブ) にインストールしましょう。なお、ここでは インストール方法は「自動設定」を選択します。



142

①CONFIG.SYS のチェック/修正

- エディタで CONFIG.SYS を読み込みます。
- ・メモリマネージャをすべて削除し、次のようなCONFIG.SYS にします。な お、FEP (日本語入力プログラム) などは行頭に REM 命令を挿入し、一時 的に注釈文に設定しておくとよいでしょう。
- · CONFIG.SYS を保存したらリセットボタンを押します。

☆インストール用の CONFIG.SYS

BUFFRS-20
FILES-30
FCBS-1
SHELL=A:VECOMMAND.COM /P
REM DEVICE=A:VATOKBYATOKBA.SYS /UCF=A:VATOKBYATOKB.UCF
REM DEVICE-A:VATOKBYATOKBB.SYS

第3章 MELWARE を徹底活用する

REM DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8EX.SYS

②インストーラのコピー

- ・フロッピーディスク装置 (ここではBドライブ) に「MELWARE for Windows: ディスクをセットします。
- コマンドラインから次のように入力します。

COPY B: ¥MELSETUP, * A:¥ ...

*3 つのファイルがコピーされます

③インストーラの起動

コマンドラインから次のように入力します。

MELSETUP ...

「インストールを行いますか?」と表示されたら、Yを押します。

4 自動設定の選択

- ・インストール先のディレクトリ名「A:¥MEL4WIN¥」が表示さます。こ こではそのまま。コキーを押します。
- ・メインメニューが表示されたら、「自動設定」にカーソルを合わせて。 キー を押します。

ELWARE for WINDOWS Ver.1.1	Copyright (C) 1994 MELCO
自動設定 〈マニュアル設定	
◇RAMディスク ◆ディスクキャッシュ	使用しない/[2048KB] 使用しない/[3072KB]
◇UMB機能 XMS+EMSメモリ	使用しない/使用する [9216KB]
・わストールドライプは A です。	
F1:設定例1, F2:設	定例2, F3:設定例3, F4:マニュアル設定
操作説明	マニュアル設定
TOTAL 項目移動 日日:機能選択/容量調整 一日:機能選択/容量調整 日日:機能選択/容量調整 日日: 機能選択/容量調整 日日: 日本: 日本: 日本: 日本: 日本: 日本: 日本: 日本: 日本:	ディスクキャッシュ (HMPERDSK.DNE)で使用する 容量を指定します

5メモリの配分

- f4 (マニュアル設定) キーを押します。
- 「◇RAM ディスク」の容量が2048KBと表示されるように、 → または ← キーを押します(増減は128KB 単位、 → は増、 ← は減)。
- ●を押し、カーソルを「◇ディスクキャシュ」に移動します。
- 「◇ディスクキャシュ」の容量が3072KBになるように●または●キーを押します。
- 「◇UMB 機能」は既定値で「使用する」が選択されているので、ここでは そのままにします。
- 配分が決定したら、 = キーを押します。

⑥インストールの実行

- 「よろしいですか?」と表示されたら、[Y]を押します。
- 次の図のようなメッセージが表示されるので、そのまま 3 キーを押します。

SYSTEM.INIのSSBITDISKAccess=onをoffにします. HYPERDSX使用時は1810を使用する必要があります. SYSTEM.INIはSYSTEM.ORGに保存されます。 何かキーを押してください

「MELWARE の登録が完了しました」と表示されたら、フロッピーディスクを抜いてからリセットボタンを押します。

解説

■「MELWARE for Windows」と「MELWARE Ver.5」

1994年9月現在、MELWAREのバッケージには、「MELWARE for Windows」と「MELWARE Ver.5」の2 種類のディスクが入っています。前者にはWindows 環境をより意識した、高速高機能版のメモリマネージャが入っています。後者は旧来の16 ビットマシンもその範疇に入れたメモリマネージャが入っています。

32 ビットマシンをお持ちのユーザーなら、Windows 使用のいかんにかかわらず、「MELWARE for Windows」を選択してください。本書では32 ビットマシンを対象としているため、「MELWARE for Windows」を中心に解説しています。

■WINDOWS.INI 修正のメッセージについて ◎ p.166



MELWARE for Win でディスクキャッシュ (HYPERDSK EXE) を選択 すると操作⑥のようなメッセージが出ます。HYPERDSK.EXE が、Windows の常設スワップファイルの32ビットアクセスに対応していないためです。

■2 つのインストール方法

MELWARE for Win では次の2種類のインストール方法が用意されてい ます。どちらを選んでも、詳細な設定を行うには後で CONFIG.SYS の修正が 必要になるので、操作例では「自動設定」を選択しています。

/自動設定

現在の環境 (CPU の種類・MS-DOS バージョン・Windows の有無・プロ テクトメモリの容量など)を解析し、ファイル転送と最適な CONFIG.SYS の 自動作成を行います。

/オプション設定

メモリマネージャの詳細なセッティングを行いながら、ファイル転送と CONFIG SYS 作成を行います。

■自動作成される CONFIG.SYS

自動設定を行うと、次のような CONFIG.SYS が自動作成されます。また操 作① TREM コマンドを挿入しておいた FEP があれば、REM を削除してお きましょう。

介作成される CONFIG.SYS





Windowsユーティリティをインストールする

Windows 用のユーティリティをハードディスクにインストールしましょう。 なお、この操作は、すでに Windows がインストールされている環境でのみ宝 行可能です。



①インストーラの起動

- ・フロッピーディスク装置(ここではBドライブ)に「MELWARE for Windows: ディスクをセットします。
- コマンドラインから次のように入力します。

MELSETUP ...

「インストールを行いますか?」と表示されたら、「Y)を押します。

②メニューの選択

- ・インストール先のディレクトリ名「A:¥MEL4WIN¥」が表示さます。こ こではそのまま。コキーを押します。
- ・メインメニューが表示されたら、「Windows ユーティリティのインストー ル」にカーソルを移動し、
 コキーを押します。

③インストールの実行

- 「よろしいですか?」と表示されたら、[Y] を押します。
- ·Windows が起動し、インストール先を設定するウィンドウが表示されます。
 - ここでは、そのまま「継続 (C)] ボタンを左クリックします。
- 「インストールが終了しました」と表示されたら、「OK」ボタンを左クリッ クします。

解説

■MELWARE for Win のユーティリティとは

Windows ユーティリティには、次の14 種類のユーティリティが含まれま す。

名称・機能	用 途
リソースモニタ	Windows のリソースの使用状況を表示する
ディスクコピー	フロッピーディスク同士のコピーを行う
ディスクフォーマット	フロッピーディスクの初期化を行う
ファイルシュレッダ	不要なファイルをごみ箱に入れる (不可視属性)
ウィンドウズターミネータ	Windows の終了や再起動を制御する
ファイルクリーナー	ハードディスク上の不要ファイルの検索と削除をする
アイコンコントローラ	アイコンの表示を詳細にカスタマイズする
デバイスドライバモニタ	HYPERDSK と EXDISK の動作状況の表示と修正をする
ルーペ	画面上の指定領域を拡大/縮小表示する
クロック	画面上に時計を表示する
スクラッチパッド	作業中に思いついたアイデアをメモ書きする
ウォールマン	壁紙の表示と設定を行う
デスクスプレッド	仮想デスクトップを複数作成する
ミニランチャ	アプリケーション起動用のミニメニュー



UMB を大胆に使う

MELWARE for Win は、MemoryServerIIに比べるとUMB活用ではや や力不足ですが、「わかりやすさ」と「簡単操作」という点では、一番安心し て使えるメモリマネージャです。



■ 使用可能な UMB を調べる

現在、PC-9821As (i80486DX、33MHz)には14MB のブロテクトナモリ、IDE 型ハードディスク (240MB) と SCSI 型ハードディスク (270MB) が装着され ています。このときの UMB の状態を調べましょう。

操

①メモリマップの表示

MS-DOS のコマンドラインから、次のように入力します。


MEL4WIN¥UMBSTAT /U

```
0: YOMEL AND NY MESTAT ALL
MELWARE MS-DOS & LIMB CONTROLER
Rev 2.07 : Oct , 86 1992 : MELCO Inc. JAPAN
M MCB Addr Owner Para Bute
                          Nane
                     5184 RESERVED *
D DØØ2 DØØ3 DØØ3 Ø144
                                    1番目の UMB ブロック (27KB)
M D147 D148 PARR P686
                     27488
                           FREE -
                     24608 RESERVED
M DITER DITER DOWN DOWN
                     8160 FREE _
                                       ハードディスクの BIOS ROM
2 DEØ1 DEØ2 ØØØØ Ø1FE
                                                     (IDE+SCSI)
                                       2番目の UMB ブロック (8KB)
```



■UMB の分断状況

この結果を見ると、UMB の総容量は約40KBで、2つのブロック (27KB と8KB の2ブロック) に分断されているのがわかります。



■ユーティリティを使うためのパス設定

MELWARE for Win をインストールすると、既定値ではサブディレクト リ「A: Y MEL(WIN)」に格納されます。ユーティリティを簡単に使うために は、AUTOEXEC.BAT の PATH 設定に A: Y MEL(WIN を追加してくださ い。

例 PATH A:;A:DOS; A:¥MEL4WIN 🚚

■UMBSTAT とは

UMBSTAT は、UMB やコンベンショナルメモリのメモリマップを表示す るためのユーティリティです。TSR (常駐型プログラム) ヤデバイスドライバ の常駐量のみを測べることもできるので、UMB へのロード (UMBLOAD コ マンド) のための常見量チェックに使うこともできます。

オプション	機能
/E	EMS メモリに関する情報を表示する
/L	UMB とコンベンショナルメモリのリンク・アンリンクを実行する
/M	コンベンショナルメモリのメモリマップを表示する
/U	UMB のメモリマップを表示する
/V	デバイスドライバと TSR の情報を表示する



Nードディスク ROM を移動する

SCSI 型ハードディスクの BIOS ROM を A5000h 以降に移動させましょう。

操作

CONFIG.SYS の MELEMM.386 に次のオプションを追加します。

DEVICE = A: ¥MEL4WIN¥MELEMM.386 /HM /M DO. D4. D8. DC. /SW1


解説

■ハードディスク ROM の移動



/SW1はD0000h-DFFFFhの範囲に存在するハードディスクのBIOS ROM を、4KB 単位で A5000h 以降に移動します。ただし移動先の空き容能は 12KB (A5000h-A7000h) なので、最大でも 12KB までのハードディスク ROM し か移動できません。したがって、IDE の ROM (16KB) は対象外になり、SCSI か SASI のみに限定されます。機種によっては/SW1 を指定しても SCSI の ROM が移動できないことがあります。第4のエフィンでは PC-980IDA では移 動でき、98MATE では移動できませんでした。

○SCSI型ハードディスク ROM を移動する





ユーティリティで UMB を最適化する

UMB 最適化ユーティリティ「オプティマイズ」を使って、デバイスドライバと TSR (常駐型プログラム) を UMB へ移動しましょう。

操作

(1)インストーラの起動

- ・フロッピーディスク装置 (ここではBドライブ) に「MELWARE for Windows」ディスクをセットします。
- ・コマンドラインから次のように入力します。

MELSETUP [...]

「インストールを行いますか?」と表示されたら、 Y を押します。

②メニューの選択

- ・インストール先のディレクトリ名「A:¥MEL4WIN¥」が表示されます。 ここではそのまま。
 □ キーを押します。
- ・メインメニューが表示されたら、「オブティマイズの実行」にカーソルを移動し、。 コキーを押します。

③ファイルのコピー

- 処理についての説明が表示されたら、 コキーを押します。
- 「よろしいですか?」と表示されたら、Yを押します。

**OPTIMIZE.COM など UMB 最適化のためのブログラムがハードディスクにコピーされます

④UMB 最適化の実行

- 「フロッビーを取り出し、何かキーを押してください」と表示されます。
 「MELWARE for Windows」ディスクを取り出して、
 キーを押します。
- 「オブティマイズを開始します」と表示されたら、スペースキーを押します。
- ・「オプティマイズが終了しました」と表示されたら、スペースキーを押します。

**** フロッピーディスクを取り出し、何かキーを押してください。 ****
「OT」神経日といい。
「オティスでを開始します。
「オティスでを実行すると、このいっかを含め
「3回のかかを打けます。」。

解説

■オプティマイズとは

「オブティマイズ」は、UMBを最大限に活用するためのUMB最適化ユーティリティです。オブティマイズは次のような処理を実行します。

①UMA 領域を検索し、空いている領域を UMB 化 (/M にアドレスを追加) する

②CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT に登録してあるプログラムの常駐量を調べ、どのプログラムをどの UMB ブロックにロードすれば効率的かを決める

③プログラムがUMBへロードされるように、CONFIG.SYSとAUTOEXEC. BAT を書き換える

■オプティマイズ使用時の注意点



オプティマイズ使用時には次の点に注意してください。

/ディップスイッチ SW2-5 の変更要求が出る

ディップスイッチ SW25 (ナモリスイッチの保持) がOFF (保持しない) に なっていると、ON にするように要求するメッセージが表示され、オプティマ イズは終了します。ディップスイッチのメニューは、圏 キーを押しながらリ セットボジンを押すと表示できます。

/リセットがかからない

オブティマイズは処理の中で、合計3回のリセットを行います。このとき環境によってはリセットがかからずに、そのまま画面が止まってしまうことがあ リます。この場合はパソコンのリセットボタンを押すと、処理を続行できます。

✓処理後の CONFIG.SYS の修正

オプティマイズが指定したプログラムは、必ずしも完全に UMB に入ると は限りません。また、MIRROR コマンドのように自動的に UMB へ移動する プログラムを指定してしまうこともおります。したがって、オプティマイズ実 行後は CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT をよく点検して、必要に応じて 修正するなどの作業が必要です。

■自動編集された CONFIG.SYS

この操作を実行すると、次のようなCONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT が作成されます。エディタで CONFIG.SYS/AUTOEXEC.BAT を編集して も同じことですが、オブティマイズを使うとマニュアルを見ずに複雑な設定が てきます。

○実行前の CONFIG.SYS

FILES=30 BUFFFRS=20

DOS=HIGH LIMB

DEVICE=A: YMFI 4WINYMELEMM.386 /HM /M DO, D4, D8, DC

DEVICEHIGH=A: ¥MEL4WIN¥HYPERDSK.EXE C:3072 CW:3072

DEVICEHIGH=A: ¥MEL4WIN¥EXDISK.EXE X 2048

FCBS=1

SHELL = A: ¥COMMAND COM /P

DEVICE=A:\DOS\KKCFUNC.SYS

DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF

DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8EX.SYS



⇒実行後の CONFIG.SYS

FCBS=1

SHELL=A:\COMMAND.COM /P

FILES=30

BUFFERS=20

DOS=HIGH LIMB

DEVICE=A: YMEL4WINYMELEMM.386 /SW1 /HM /M DO, D4. D8. DC. E8. EC. FO /NECWIN

DEVICEHIGH=A: YMEL4WINYHYPERDSK.EXE C:3072 CW:3072

DEVICE = A: YMFL4WINYLIMBLOAD SYS /UA:4 A: YMFL4WIN

¥FXDISK EXE X 2048

DEVICE = A: YMFI 4WINYLIMBI DAD SYS /UA: 4 A: YDDSYKKCFUNC.SYS

DEVICE=A: YATOK8YATOK8A.SYS /UCF=A: YATOK8YATOK8.UCF

DEVICE = A:YMFL4WINYLIMBLOAD SYS /UA:4 A:YATOK8YATOK8B.SYS

DEVICE = A: YMEL4WINYUMBLOAD.SYS /UA: 4 A: YATOK8YATOK8EX.SYS

→実行前の AUTOEXEC.BAT

@ECHO OFF

PATH A:¥:A:¥DOS:A:¥BATCH;A:¥UTLTY;A:¥WINDOWS;A:¥JUST5

· A · ¥MFI 4WIN

SET_JW2P=A:\(\fomaga: A:\(\fomaga: A:\(\fomag: A:\(\fomag: A:\(\fomaga: A:\(\fomag: A:\(\fomag: A:\(\fomag: A:\(\fomag: A:

· A · ¥ IFDIT

PROMPT \$p\$q

SET DIRCMD=/0:-D SET_TEMP=A:¥

SET DOSDIR=A: YDOS

MIRROR COM

FASTOPEN A:

DOSKEY /INSERT



⇒実行後の AUTOEXEC.BAT

@FCHO OFF

PATH A: Y: A: YDOS; A: YBATCH; A: YUTLTY; A: YWINDOWS; A: YJUST5

:A:\text{\text{ACWIN:A:\text{\ti}\text{\ti}\tint{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\

SET_JW2P=A:\GORO;A:\HANA3;A:\SANSIRO;A:\FTARO5;A:\FJW2 :A:¥JEDIT

PROMPT \$n\$a

SET DIRCMD=/0:-D

SET_TEMP=B:¥

SET DOSDIR=A: VDOS

A: ¥MEL4WIN¥UMBLOAD.COM /UA:4 A: ¥DOS¥MIRROR.COM FASTOPEN A:

DOSKEY /INSERT



目的の UMB ブロックにロードする



UMB に DOSKEY コマンド (約6KB) をロードしたいと思います。現在、 UMB は4つのブロック (32KB/8KB/3KB/16KB) に分けられています。 LOADHIGH コマンドプロードすると、大きい方の UMB ブロック (32KB) にロードされます。しかし、ここでは16KBの方のUMBブロックにロード しましょう。

①UMB ブロックの表示 ③ p.218



「UMBLOAD II」と入力します。左端の「No」とあるブロック番号を見 てください。目的のブロック番号は「4」であることがわかります。



②UMB ~Ø□ – F

AUTOEXEC BAT に次の1行を追加します。

IIMBLOAD /UA:4 A:YDOSYDOSKEY.COM



MS-DOS の DEVICEHIGH/LOADHIGH コマンドを使うと、もっとも大 きな UMB ブロックから順に使われます (93 ページの UMB の3 法順を参照)。 UMBLOAD はロードする UMB ブロックを選ぶことができるので、UMB を 戦略的に活用できます。

ちなみに、この操作を実行した後の UMB は次のようになります。

```
A: ¥>UMBLOAD
UMB LOADER Ver 2.07 Copyright (C) 1994 by MELCO, Inc. Japan
[書式] d>UMBLOAD 
[オプション] /LA:n 常駐領域を指定出来ます (省略可能)
+> n-使用可能なUMB領域の番号
 No. LMB Area
                Size
                           Status
  1 D002 - D7FE 32704 使用可能
2 DE02 - DFFE 8128 使用可能
3 E802 - E8DC 3488 使用可能
4 E8E2 - EA26 5184 Used [EXDISK
  4 EA27 - EB2A
                  4144 Used [KKCFUNC ]
  4 EB28 - EF00 15696 Used [ATOK
  4 EFØ1 - FFDC
                 3584 Used [ATOK
256 使用可能
  4 EFDD - EFED
  4 EFEE - F179
  使用可能なメインメモリのサイズは 543648 バイトです
```



便利な機能を使う

ここでは MELWARE for Win の持つ便利な機能について説明します。



メモリチップのハードエラーを検査する

バソコンに装着されているブロテクトメモリに、ハードウェア的な障害がないかをチェックしましょう。



操作

①CONFIG SYS の修正

- ・エディタで CONFIG.SYS を読み込みます。
- EMS/XMS/VCPI/DPMI など、プロテクトメモリを使うデバイスドライバの行頭に REM を挿入し、CONFIG.SYS を保存します。
- ・リセットボタンを押し、バソコンを再起動します。

②チェックの実行

- 「MEMCHK □」と入力します。
- ・ 二 キーを押します。

※チェック終了後に何かキーを押すと、自動的にリセットがかかります



Windows 上でキャッシュサイズを変更する

現在、ディスクキャッシュ (HYPERDSK.EXE) には 3MB が設定してあります。これを起動中の Windows3.1 上から、一時的に 2MB に変更しましょう。

☆キャッシュサイズを 2MB に減らす



操作


①デバイスドライバモニタの起動

 「MELWARE for WINDOWS」グループから「デバイスドライバモニタ」 をダブルクリックします。

②容量の変更

- [HYPERDSK モニタ (H)] ボタンを左クリックします。
- 「変更サイズ」が「2048K バイト」と表示されるまで、
 ・「変更サイズ」が「2048K バイト」と表示されるまで、
 ・ ボタンを控クリックします(→ ボタンを押すと、容量が増える)。
- 「終了 (C)] → [終了 (C)] を左クリックします。

なお、RAM ディスクのサイズを変更するには、CONFIG.SYS の EXDISK. EXE に/W オブションを付ける必要があります。 p.211



現在、Windows3.1 が起動中です。このときのシステムリソース使用率を表示しましょう。

☆シテムリソースを表示する



操f

①リソースモニタの起動

「MELWARE for WiINDOWS」グルーブから「リソースモニタ」をダブルクリックします。

解説

■リソースとは

Windows3.1 では次の2つのリソースがあります。

リソース名	役 割
GDIリソース	グラフィック処理の情報を管理する 64KB のメモリ
USER リソース	Windows 上のプログラムを管理する 64KB のメモリ

これらは、アブリケーションを複数起動したり、ウィンドウ(ダイアログボックス)を複数開いたりすると、容量が不足して「システムリソースが足りません」などのエラーが表示されます。メモリとリソースの使用率を把握しておくことで、Windows 管理を効率的に行えます。



第4章 主要ソフトの 快適環境を設定する







Windows3.1 の環境設定

Windows3.1 を快適に動かすための、環境設定について解説します。



OONFIG.SYS を設定する

Windows3.1 に付属するメモリマネージャ「EMM386.EXE」を使用するには、次のような CONFIG.SYS にします。

☆CONFIG.SYS の設定例

FILES=35

BUFFERS=20

SHELL=¥COMMAND.COM /P

DEVICE=A: ¥WINDOWS¥HIMEM.SYS

DEVICE=A:\footnote{WINDOWS\footnote{WIND

DOS=UMB, HIGH

→ AUTOEXEC.BAT の設定例

@ECHO OFF

A: ¥WINDOWS¥SMARTDRV.EXE

PATH A: ¥; A: ¥DOS; A: ¥WINDOWS

PROMPT \$p\$g

DOSKEY /INSERT



■CONFIG.SYS の SMARTDRV.EXE の必要性

CONFIG.SYS に登録してある SMARTDRV.EXE は、動作速度の違い初期 の SCS1 ハードディスクのためのディスクキャッシュ (ダブルバッファマネー ジャ) です。 したがって最新のハードディスクをお使いの場合は、この 1 行は 削除した方がメモリの節約になり、また動作スピードも減くなります。 ダブル バッファマネージャが必要かどうかは、MS-DOS のコマンドラインから次の コマンドを実行するとわかります。

A: ¥WINDOWS¥SMARTDRV

このとき「バッファリング」の列がすべて「不要」と表示される場合は、 SMARTDRV.DRV を CONFIG.SYS から削除してもかまいません。 なお AUTOEXEC BAT に登録されている SMARTDRV EXE は削除したいでく

A: ¥>SMARTDRU

Microsoft SMARTDriveディスク キャッシュ バージョン 4.0 Copuright 1991,1993 Microsoft Corp. / NEC Corporation

キャッシュ サイズ: 2,097,152 バイト Windows実行時のキャッシュ サイズ: 2,897,152 バイト


ディスク キャッシュ情報 L"5/7" リート キャッシュ ライトキャッシュ バーッファリング

する する ۵. する B: する しない しない D:

ヘルプを見るには"smartdrv /?"と入力してください。 SMORTDriveのメモリ常駐部分がロードされました。

A:¥>

■MS-DOS アプリと共通に使える CONFIG.SYS (i) p. 169 Windows3.1 に付属する EMM386.EXE は VCPI 規格に対応していないため、 一太郎 Ver.5 や三四郎などの JW2 対応製品を起動できません。逆に JW2 対 応製品に付属するEMS386.SYSはXMS規格に対応していないため. Windows3.1 を起動できません。双方を快適に動かすには MemoryServer II か MELWARE for Win を使います。それぞれの設定は p.169 を参照してく



Windows を高速に動かすには、次の4つがポイントになります。

■十分なプロテクトメモリを搭載する

Windows は複数のアプリケーションを同時に動かすことができます。この とき Windows ブログラム・アブリケーションブログラムは、ブロテクトメモ リ上にロードされます。またクリップデータなどの一時的な作業データも、ブ ロテクトメモリ上に記憶されます。

このときブロテクトメモリに十分な容量が確保できないと、Windows は ハードディスクトの特定領域 (スワップファイル) に、ブロテクトメモリの未 使用データを移動します。ハードディスク上のスワップファイルへのアクセス は、プロテクトメモリへのアクセスに比べて、読み書きの動作が遅くなります。 したがって、Windows 上のアブリケーションを高速に動かすには、いかに

ブロテクトメモリの容量を大きくするかが重要なポイントになります。一般的 には、3~4本のアブリケーションを同時に動かすには、8MB以上のブロテク トメモリが必要です。



CPU (バソコンの各種処理を中央で制御する中央演算装置) の処理スピード が速いほど、バソコンの各種動作も速くなります。特に Windows ではフォン トの展開・グラフィックデータの処理など CPU に負荷のかかる処理が多いた め、低速な CPU を使うと目に見えて画面の動きが重くなります。

インテル製の CPU は i80286・386・486 というように、 型番の数字が上に行 くほど高速になります。また同じ型番でもクロック間波数が大きいほど処理速 度は速くなります。たとえばi80486 (33MHz) よりi80486 (66MHz) の方が2 倍のスピードが出ます。Windows3.1を仕事で快適に使いこなすには、実際に は i80486 以上は必要です。

最近では倍速 CPU チャブを装着するだけで、既存のバソコンの CPU能力 を i80486 相当にグレードアップできる製品が販売されています。 倍速 CPU チップは使用する機種によって、それぞれ専用のものを使用したければたりま せん。購入の際は、メーカーにあらかじめ確認した上で購入してください。

■高速なハードディスクを使う

Windows はハードディスクとブロテクトメモリとの間で、大量のデータを ひんばんに読み書きします。したがって、ハードディスクはデータの読み出し /書き込みが高速な製品の方が、処理スピードも速くなります。一部の初期の SCSI ハードディスクではデータ転送速度が遅いため、Windows を起動する のに 2~3 分もかかるものもあります。これではせっかくの高速な CPU もプロ テクトメモリも活かせません。

ハードディスクを選択する際には、バソコンとの接続規格(インターフェイ ス規格) とデータ転送方式の2点に注意してください。

/インターフェイス規格

インターフェイス規格には次の3種類があります。

規格名	読み方	速度	特 徴
SASI	サシー	×	最大で 40MB までしか管理できない初期の 接続規格
SCSI	スカジー	0	大容量を扱うことができる接続規格
IDE	アイディーイー	0	SASIとSCSIの長所を取り合わせた接続規格

98MATE や 98FELLOW を使っている場合は、IDE 規格のハードディスク がもっとも価格性能比がよいでしょう。複数台のハードディスクを増設する可 能性がある場合は、SCSI 規格を選択するとよいでしょう。最近では SCSIII 規格 (SCSI 規格の上位互換規格で、さらに高速なアクセスが可能になる) に 準拠した製品もあります。

/データ転送方式

バソコンとハードディスクとのデータ送受信の手順・方式です。代表的な データ転送方式には次の3つがあります。

転送方式	読み方	速度	特徵
DMA	ディエムエー	×	パソコンの DMA チャネルを経由してデー タを送る方式
1/0	アイオー	0	CPU にデータ送信を制御させる方式
バスマスタ	バスマスタ	0	ボード側でデータ送信を制御する方式

■常設スワップファイルを設定する

Windows をインストールした状態では、スワップファイル (ハードディス クをブロテクトメモリの代わりに使う作業領域)は「一時スワップファイル」 になっています。一時スワップファイルは Windows の起動・終了時に自動作 成・削除されるため、ファイルが連続した領域に確保されずに、結果的にアク セススピードが落ちる原因になります。そこで次の手順で常設スワップファイ ルを作成してください。

- ①スワップファイルを作成するドライブの、ディスク適正化を実行
- ②Windows を起動し、メイングループからコントロールパネルを起動
- ③「エンハンスドモード]→「スワップファイルの設定(V)]→「変更(C)] を選択
- 4 [種類 (T)] には「常設」を選択
- ⑤「OK】→「はい(Y)〕を左クリック

なお、このとき [BIOS を経由しないでスワップファイルを利用 (U)]を左 クリックし、チェックボックスを ON (×印が表示された状態) にしておくと、 スワップファイルとのアクセスを MS-DOS を経由しないで高速に実行できま す。ただし、使用する環境によってはこのチェックボックスを選択できない場 合もあります。



○常設スワップファイルを作成する



-太郎 Ver.5 の環境設定

IW2 対応製品を快適に動かすための、環境設定について解説します。



製品に付属するメモリマネージャを使う

一太郎 Ver.5 など JW2 対応製品に付属するメモリマネージャ「EMS386. SYS」を使用するには、次のような CONFIG.SYS にします。

→ CONFIG.SYS 設定例

BLIFFFBS=20 FILES=30

FCRS=1

DEVICE=A: ¥ATOK8¥FMS386 SYS /X

DEVICE= A: ¥DOS¥KKCELINC SYS

DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A SYS /UCE=A:\ATOK8\ATOK8\UCE

DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8B.SYS

DEVICE=A:¥ATOK8¥ATOK8EX SYS

SHELL=A:\(\)COMMAND.COM \(/\)P

DOS=HIGH

○ AUTOEXEC.BAT 設定例 @ECHO OFF

PATH A:¥:A:¥DOS:A:¥JUST5

SET .IW2P=A:\form:\a:

A:\JW2:A:\JEDIT

PROMPT \$n\$n DOSKEY /INSERT

解説

■サウンド機能の OFF (226)



98 シリーズは FM 音源などのサウンド機能を内蔵し、このサウンド機能の プログラム(サウンド BIOS)は、C0000h 以降に割り振られています。EMM386. SYS は、EMS ベージフレームを C0000h~CFFFFh (64KB) に確保しようと するためにサウンド BIOS とぶつかってしまい EMS メモリが使えなくなり ます。したがって、この場合はバソコンのサウンド機能を OFF にしてください。



MS-DOS のメモリマネージャを使う

JW2 は VCPI 規格に対応したアブリケーションです。ところが NEC 版 MS -DOS Ver.5.0 は VCPI 規格に対応していません。この環境で JW2 を起動す るには、次のような CONFIG SYS にします。

○MS-DOS Ver 5 D を使う場合

BUFFFRS=20 FILES=30

FCRS=1

DEVICE=A: ¥DOS¥HIMEM SYS

DEVICE=A: YDOSYKKCFUNC.SYS DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF

DEVICE=A: YATOK8YATOK8B.SYS

DEVICE=A: YATOK8YATOK8EX SYS SHELL=A: ¥¥COMMAND.COM /P

→MS-DOS Ver 5 OA を使う場合

BUFFERS=20 FILES=30

FCRS=1

DEVICE=A: YDOSYHIMEM SYS

DEVICE=A:\text{\text{PDOS\text{\text{YDOS\text{\text{YEMM386.EXE}}}} /P=128 /UMB

DEVICE=A: YDOSYKKCEUNC SYS

DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF

DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8B SYS

DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8EX SYS SHELL = A: ¥COMMAND COM /P

DOS=HIGH LIMB

なお、MS-DOS Ver.5.0A では AUTOEXEC.BAT の中に「DPMI」を追加 してください。これは、DPMI 規格が JW2 が対応する VCPI 規格の、上位耳 換の関係にあるためです。ただし、DPMI コマンドを実行すると動作は遅く なります。



Windowsと共通のCONFIG.SYSを使う

IW2 対応アブリケーションと Windows3.1 を共通の CONFIG.SYS で使用 するには、MemoryServerIIか MELWARE for Win を使います。

→MemoryServerIIを使う場合

BLIEFFBS=20 FILES=30

FCRS=1

DEVICE=A: YMDEVYIOSPROYVMM386.EXE /I /U /M /NECID DEVICE=A: ¥MDEV¥IOSPRO¥DC10 EXE 3072 /W=2048 /S

DEVICE=A:\u00e4DOS\u00e4KKCFUNC.SYS

DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8A SYS /UCE=A: ¥ATOK8¥ATOK8.UCE

DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8R SYS DEVICE=A:\ATDK8\ATDK8EX.SYS

SHELL=A:\COMMAND.COM /P

DOS=HIGH, LIMB

なお、旧バージョン (MemoryServer) をお使いの場合、VMM386.SYS に/ ND (DPMI サーバを起動しない) を付けてください。MemoryServer II では DPMI32 コマンドを実行しても問題はありません。

○ MELWARE for Win を使う場合

BUFFERS=20

FILES=30

FCBS=1

DEVICE=A: WMFI 4WINYMFI FMM 386 /HM /M D0, D4, D8, DC /SW1

DEVICE=A: ¥MEL4WIN¥HYPERDSK.EXE C:3072 CW:3072

DEVICE=A: YDDSYKKCELING SYS

DEVICE=A:\ATOK8\ATOK8A.SYS /UCF=A:\ATOK8\ATOK8.UCF

DEVICE= A: ¥ATOK8¥ATOK8B SYS DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8EX.SYS

SHELL=A:\COMMAND.COM /P

DOS=HIGH, UMB

古いバージョン (Ver.5.17~Ver.5.19) の MELEMM.386 をお使いの場合、 ハードディスクなどの SCSI ボードの割り込みレベル (INT) を 1 または 6 に 設定すると、JW2 を起動できなくなることがあります。



JW2 のメモリ環境を設定する

JW2 対応アブリケーション (一太郎 Ver.5/三四郎/花子/五郎など) を快適 に動かすには、JW2 でのメモリ設定がポイントになります。ここではブロテ クトメモリが 8MB ほどあると仮定して、実際に設定してみましょう。

→JW2 のメモリ環境を設定する



操作

①ジャストウィンドウの起動

MS-DOS のコマンドプロンブトから、「JW 🕗 」と入力します。

②環境設定ユーティリティの起動

- · ESC → [G·画面] → [P·プログラム一覧] を選択します。
- [JW 環境設定] → [K・環境設定] を選択します。

③メモリサイズの設定

- ・「〈メモリ〉サイズ」には、「3072」と入力します。
- ・「〈ファイル〉使用」には、[する]を選択します(ファイルを使用する)。
- ・「サイズ」には「4096」と入力し、 コキーを押します。

④ジャストウィンドウの終了

- ・ [Q・終了] を選択し、「JW 環境設定」を終了します。
- ・ ESC → $[Q \cdot 終了]$ → $[Y \cdot はい]$ を選択し、JW2 を終了します。

解説

■「K・環境設定]の各項目の設定

「K・環境設定」の各項目には次のような機能があります。

/共通作業ディレクトリ

ブロテクトメモリに作業領域 (一時的に使う記憶領域) を確保するスペース がたいときに、どのディレクトリに作業領域を確保するかを指定します。

/自動バックアップディレクトリ

バックアップファイルを作成するディレクトリを、ハードディスク (または 不揮発性 RAM ディスク) に指定します。バックアップファイルとは突発的な ハングアップなどに備えて、編集内容を保存するファイルのことです。

/編集作業領域

文書データや図形データを編集するための領域を指定します。編集できる データ量を超えると、「編集作業領域の上限に達しました」と表示されます。 この場合ここの数値を増わすと、さらに大きなデータを扱えるようになります。 三四郎や一太郎を高速に動作させるには、「メモリ」の領域をできるだけ大 きく設定することがコップす。

ただし、ブロテクトメモリはブログラムの動作用にも使われるので、「メモ リ」の値を大きくしすぎると、逆にブログラムの動作スピードが低下すること があります。ブロテクトメモリに 2MB~4MB が残るように「メモリ」を設定 することが重要です。

/スワップファイル

スワップファイルの大きさを 16KB 単位で指定します。スワップファイル とはプログラムが使用できるプロテクトメモリが足りなくなったときに、動作 していないプログラムをハードディスク (または RAM ディスク) に一時的に 退避させるファイルです。したがって、スワップファイルが動作する状態にな ると操作スピードは著しく低下します。



フォントキャッシュを設定する

一大郎 Ver.5 の印刷やイメージ編集モードでの表示では、ハードディスクの アウトラインフォントを 1 文字 ずっ読み込みながら処理します。フォント キャッシュを大きくするとハードディスクのフォントファイルへのアクセス同 数を減らすことができます。フォントキャッシュを 2048KB (2MB) に設定し てみましょう。

⊋フォントキャッシュの容量を大きくする



操作

①ジャストウィンドウの起動

MS-DOS のコマンドブロンブトから、「JW 💹 」と入力します。

②フォント設定ユーティリティの起動

- ・ESC \rightarrow $[G \cdot 画面] \rightarrow [P \cdot プログラム一覧] を選択します。$
- ・ [JW 環境設定] → [F・フォント設定] → [C・キャッシュ設定] を選択します。

③キャッシュ領域の指定

- 「使用」には「する」を選択します。
 - ・「サイズ」には「2048』」と入力します。
- ・「最大文字サイズ」には「256 🔊 」と入力します。

これで次回起動時から、フォントキャッシュが設定した容量にセットされます。

解説

■「F・フォント設定]の各項目の設定

[F・フォント設定] の各項目には次のような機能があります。

/キャッシュ領域 フォントキャッシュの容量を64KB単位で指定します。「フォントキャッ シュ」とは一度読み込んだフォント情報をメモリ内に溜めておく領域を言いま す。この領域が大きいほど、ハードディスクへのアクセス回数は減り、結果的 に動作速度は速くなります。2048~3072KBを設定すると、イメージ編集モー ドのスクロールがスムーズになります。しかし、搭載しているブロテクトメモ リの容量が少ない場合は、設定する容量に注意してください。

/最大文字サイズ

キャッシュ対象とする文字サイズの上限を1ドット単位で指定します。例外 的な大きな文字サイズをキャッシュの対象からはずすことで、キャッシュ容量 を有効に使うことができます。ドット数は次の式で求めます。

ドット数 = ポイント ÷ 72 × プリンタの DPI 値

■さらに高速に動かすには (回回 p.161

IW2 をさらに高速に動かすには、ディスクキャッシュを 2MB~3MB ほどに 設定するとよいてしょう。ソフトウェア的に対応できるのはここまでです。こ れ以上高速にするにはブロテクトメモリを増設したり、CPU をアップグレー ドするしかありません。



一太郎Ver.5 for Windows の環境設定

一太郎 Ver.5 for Windows (以下「一太郎 Win」と記述) を快適に動かす ための 環境設定について解説します。



編集作業領域のサイズを設定する

一大郎 Win で大きな文書を同時に複数編集しようとしたところ、「編集作業 領域の上限に達したため読み込めません」というメッセージが表示されました。 そこでこの「編集作業領域」のメモリサイズを 2048KB (2MB) に、ファイル サイズを 4096KB (4MB) に拡大しましょう。

→編集領域のサイズを設定する



操作

①JS 環境設定ユーティリティの起動

[ファイル (F)] → [システム設定 (E)] → [環境設定 (E)] → [編集作業領域] を選択します。

2 (メモリ) の設定

「サイズ (M)] には「2048」と入力します (2048KB)。

③ 〈ファイル〉 の設定

・ [使用 (F)] の [する] を左クリックします。

174 第4章 主要ソフトの快適環境を設定する

- 「サイズ (S)] には「4096」と入力します (4096KB=約 4MB)。
- 「OK」ボタンを左クリックします。

④Windows3.1 の再起動

「再起動」ボタンを左クリックします。



■編集作業領域とは


編集作業領域とは、一太郎 Win が文書を編集するのに一時的に使用する作 業領域のことです。編集作業領域は次の4つの項目を設定します。

項目	機能
〈メモリ〉サイズ (M)	プロテクトメモリ上に確保する領域を64KB単位で入力
〈ファイル〉使用 (F)	メモリ上の編集作業領域が上限に達したときに、 ハードディスク上に編集作業領域を確保するかどう かを指定
サイズ (S)	[使用(F)]を「する」に設定した場合にハードディスク上に確保する編集領域の容量を16KB単位で入力
ディレクトリ (D)	ハードディスク上に編集領域を確保する場合、どの ディレクトリに確保するかを指定(既定値は A:¥ JSKIB ¥)

■メモリの設定容量に注意



一太郎 Win は起動時に「〈メモリ〉サイズ (M)」に設定した容量の作業領域 を、装着しているプロテクトメモリから強制的に確保します。他のアプリケー ションがメモリを要求しても。占有したまま解放しません。したがって「くメ モリ> サイズ (M)」の値を大きく取りすぎると、他のアブリケーションに影響 が出ます。むしろ「(メモリ)サイズ(M)」は小さめに設定し、「(ファイル) サイズ(S)」の値を大きめに設定しておいた方が合理的でしょう。次期バージョ ンでは、状況に応じて一太郎 Win がメモリの取得・解放を自動的に行うよう にしてほしいものです。なお、使用できるブロテクトメモリ以上の「〈メモリ〉 サイズ (M) 」を設定すると、起動時に一太郎 Win が自動的に値を調整します。 また、「ディレクトリ (D)」にはフロッピーディスク・光磁気ディスクなどの 交換可能なドライブは指定できません。ハードディスクか RAM ディスクの みが指定できます。



アンドゥ機能で過去にさかのぼって、次々に編集内容を復元したいと思いま す。このとき、できるかぎり過去にさかのぼれるようにするために、アンドゥ 領域のサイズを、設定できる最大の値を入力しましょう。

○アンドゥ領域のサイズを設定する



操作

① 「ファイル (F)] コマンドの実行

「ファイル (F)] → [システム設定 (E)] → [ファイル (F)] を選択します。 ②アンドゥサイズの設定

- 「アンドゥサイズ(U)]には「2048」と入力します(2048KB=約2MB)。
- 「OK」ボタンを左クリックします。

※入力できる容量は設定してある編集作業領域によって異なります

解説

■アンドゥサイズとは

アンドゥ機能は、編集作業領域上にアンドゥファイル (作業の1つ1つを記 録する一時作業ファイル)を作成します。 💷 + 🗷 キーでアンドウ機能を実行 すると、このアンドゥファイルを見て、次々と過去の編集状態に戻る仕組みに なっています。アンドゥサイズは、このファイルの大きさを設定します。アン ドゥファイルの上限まで記録されると、古い操作履歴は削除されます。アンドゥ サイズが大きいほど、操作履歴を多く記録できるわけです。

なお、複数回のアンドゥ機能を利用できるようにするには、「ファイル(F)] →「システム設定(E)]→「システム(S)]を実行し、「アンドゥを1回に制 限 (X)] を OFF に設定する必要があります。

■設定できるアンドゥサイズ

アンドゥサイズは、編集作業領域 (「サイズ (M)] 「サイズ (S)] の合計値) で設定してある値の最大 25% までしか設定できません。アンドゥサイズをさ らに大きくするには、編集作業領域のサイズを大きくしてください。



Lotus 1 -2-3R2.4J の環境設定

Lotus1-2-3R2.4J を快適に動かすための、環境設定について解説します。



メモリ環境を設定する

現在、EMS メモリを管理するメモリマネージャが、CONFIG.SYS に登録 してあります。Lotus1-2-3R2.4J でできるだけ大きな表を扱えるようにするた めに、この EMS メモリを使いこなす環境を設定しましょう。

操作

①環境設定プログラムの起動

- ・Lotus1-2-3R2.4J のメニューを表示します (LOTUS.COM)。
- [I・環境設定] を選択します。

○環境設定プログラムのメニュー



②EMS の設定

「現在のドライバセットの変更」を選択します。

178 第4章 主要ソフトの快適環境を設定する

- 「EMS」の項目までカーソルを移動し、スペースキーを押します。
- ・「拡張メモリのみ」にカーソルを移動し、スペースキーを押します (選択し た項目には/マークが付く)。
- プキーを押します。



③設定内容の登録

- 「ドライバセット名」までカーソルを移動し、 コーを押します。
- 「これでよろしいですか?」と表示されるので、「はい」を選択します。
- 「保存しますか」と表示されるので、「はい」を選択します。
- ・□ キーを2回押し、[終了] → [E 終了] を選択します。

解説

■3 つのメモリ使用方法

環境設定プログラムでは、メモリの使用方法を次の3つから選択できます。

/拡張メモリのみ

ワークシートのデータをすべて EMS メモリ上に置きます。もっとも大きな 容量 (最大 5MB まで) を確保できます。

/内部メモリと拡張メモリ (規定値)

コンベンショナルメモリにセルボインタ情報を、EMS メモリにセルデータ を置きます。約1MBまでのワークシートを扱えます。

/使用しません

コンベンショナルメモリのみにワークシートを置きます。小さなワークシー トしか扱えなくなります。



リファレンス編

最適なCONFIG.SYSを作成するために必要な CONFIGコマンド・デバイスドライバの使い方、 また、CONFIG設定時のトラブル対策を リファレンス的に解説します

- ●第一章
- CONFIGコマンド一覧 183
- ●第二章

MS-DOSデバイスドライバ一覧 199 ●第三章

- その他のデバイスドライバ一覧 221
- ●第四章

トラブル対策一覧 249



會書式の記号の意味

記 号	意味
[]	省略可能なオプション
d:	ドライブ名(たとえばBドライブは「B:」とする)
path	バス名 (たとえば「¥DOS」とする)
	以降のオプションを繰り返して指定可能
n	任意の数値 (nn なら 2 桁の数値を表す)
х у	xまたはyを指定する

☆ 隠しオブションの使用について



リファレンス編ではコマンドやデバイスドライバの隠しオブション(製品マニュアルに記載されていない非公開オブション)についても解説しています。ただしこれらのオブションは、その性格上、メーカーの正式サポートの対象になりません。

したがって、ご使用の際には自己責任のもと十分な注意を払って行ってください。

第1章 CONFIG コマンド一覧

CONFIG.SYS (コンフィグ・シス) とは、MS-DOS の動作環境を設定するためのファイルです ここでは NEC 版の MS-DOS Ver.5.OA が 提供する、11 個の CONFIG.SYS コマンドを 解説します

BREAK

●プログラム中止命令の実行を制御する

プログラム実行中にブレーク信号を受信したとき、どのレベルまで中止命令をきか せるかを設定します。

●書 式

BREAK=[ON | OFF]

バラメータ	設定内容
ON	すべての DOS 機能実行時にブレーク信号をチェックする
OFF	画面・ブリンタの入出力時にブレーク信号をチェックする(既定値)

1 使用例

● BREAK 設定を ON にする

BREAK=ON

1 解説

▼ブレーク信号とは

ブレーク信号とは MS-DOS の機能 (ファンクションリクエスト) を実行している ときに、パソコンから送る中断命令のことを言います。98 シリーズではブレーク信 号は $\overline{\mathbf{w}}$ + $\overline{\mathbf{w}}$ +

「BREAK ON」が指定されると、CPU は常にブレーク信号を監視します。その分、いくらかは CPU に負荷がかかる理屈になります。特別な目的がない場合は、OFF (既定値) のままにしておいた方が賢明です。

▼中断できないケース

ブレータ信号でプログラムの中止を実行できるのは、MS-DOS が提供する機能 (ファンクション)を利用しているときに限ります。またアプリケーションのほとん どはブレークキー(四+で)キー)を無効に設定しています。したがって BREAK コマンドは MS-DOS コマンド実行時の中止を制御できる何度の効果しかありません。

BUFFERS

●ディスクバッファの容量を設定する

ディスクをアクセスする際の、データの一時的な格納エリア「ディスクバッファ」 の容量を設定します。これによりディスクのアクセス回数を減らすことができ、結果 的に高速なデータ入出力を実現できます。

和書 式

BUFFERS=n[, m]

パラメータ	設定内容	
n	ディスクバッファ数を 1-99 の範囲で指定する (既定値は 20)	
m	内部バッファ数を1-8の範囲で指定する(既定値は0)	

1 使用例

- ●ディスクバッファを 26 に設定する BUFFFRS=26
- 内部バッファを4に設定する BUFFERS=26, 4

11解説 ▼BUFFERS の仕組み

MS-DOS ではディスクの読み書きの際には必ず「入出力バッファ」と呼ばれる領 域に一時的にデータを溜めます。この入出力バッファが満杯になるか、またはデータ が終了したところで、まとめてCPUに送られて処理されます。

入出力バッファが小さいとディスクアクセスの頻度が高くなるためにアクセスビー ドが罪くなり、逆に大きいとディスクアクセスの回数が減る分だけ、速いスピードを 実現できます。

▼BUFFERS の既定値

BUFFERS の既定値はパソコンのコンベンショナルメモリ容量によって異なります。最近のパソコンでは、コンベンショナルメモリは640KB が標準実装されています。

コンベンショナルメモリ容量	既定値	コンベンショナルメモリ容量	既定値
128	2	512	10
256	2	640	20
384	5	768	20

▼BUFFERS が消費するメモリ

「BUFFERS=L」当たりのメモリ消費は、パソコンに接続されているディスクの うち、最大容量のディスクのセクタ長に20パイトをブラスした容量になると考えて よいでしょう(完全に同じではありません)。

ディスク容量	セクタ長	BUFFERS=1 当たりの消費量
IMB~64MB	1024B	約 1044B
65MB~128MB	2048B	約 2068B
129MB~2047MB	512 または 256B	約 1044B

BUFFERS で指定したディスクバッファはコンペンショナルメモリ上に作成されます。 したがって BUFFERS の値を多く取りすぎると、コンペンショナルメモリの空き容量が小さくなります。 むしろ BUFFERS は 20-30 に設定しておき、ディスクキャッシュ (SMARTDRV-SYS など)を 2MB-3MBに設定する方が、ディスクアクセスの高速化という点では効果的です。

▼内部バッファとは

内部バッファ (m) とはディスクバッファ (n) の補助タンクのような役割を持ちま す。この数値を指定しておくとディスクバッファ (n) が確保するデータに加え、そ の先の連載したセクタのデータをも先読みします。つまりディスクキャッシュ (SMARTDRV.SYS) のミニチェア版といった性格です。ディスクアクセスを高速 化する手段として便利です。

SMARTDRV.SYS p.219

DEVICE

●デバイスドライバをメモリに組み込む

デバイスドライバを MS-DOS に組み込みます。通常はコンベンショナルメモリ上 にプログラムが常駐します。

1書式

DEVICE=[d:][path]ファイル名 [オプション]

バラメータ	設定内容	
d:path	デバイスドライバのあるバスを指定する	
ファイル名	デバイスドライバのファイル名を指定する	
オブション	デバイスドライバ固有のオブションを指定する	

1 使用例

- ●ブリンタ制御ドライバを組み込む
- DEVICE=A:\u00e4DOS\u00e4PRINT.SYS /U
- メモリ設定ドライバを組み込む DEVICE=A: ¥DOS¥HIMEM.SYS DEVICE=A: ¥DOS¥FMM386 FXF /P=128 /UMB

1解 説 ▼デバイスドライバとは

デバイスドライバとは、デバイス(周辺機器)とバソコンとのデータのやリとりを 割御するブログラムです。ハードウェアにもっとも近いレベルでデバイスを制御しま す。

▼デバイスドライバの取り外し方法

DEVICE コマンドで組み込むと、MS·DOS が起動中はデバイスドライバを取り外 すことができません。取り外すにはCONFIG.SYS を修正後、リセットボタンを押し てパソコンを再起動してください。 デバイスドライバを自由に組み込んだり取り外したりするには、ADDDRV/ DELDRV コマンドを利用します。ただしADDDRV/DELDRV コマンドはキャラク タ系デバイスドライバのみに使用できます。デバイスドライバにはブロック系デバイ スドライバ (データをあるまとまった単位で処理するデバイスドライバ) た。キャラ クタ系デバイスドライバ (I 文字単位で処理を行うデバイスドライバ) があります。

@@ p.105

▼デバイスドライバの消費メモリ

デバスドライバは1つ組み込むごとに、それぞれ必要なメモリを消費します。したがって不必要なデバイスドライバをCONFIG.SYS に残しておくと、メモリの消費になります。下に示す表は標準的に組み込んだ場合の、コンベンショナルメモリの消費量です。

→MS-DOS Ver.5.0A のデバイスドライバのメモリ消費量

デバイスドライバ	容量	デバイスドライバ	容量
HIMEM.SYS	3808	FONT.SYS	9664
EMM386.EXE	7808	PRINT.SYS	5312
NECAIK I.DRV	63488	MOUSE.SYS	3456
NECAIK2.DRV	61088	SETVER.SYS	96
SMARTDRV.SYS	24032	RSDRV.SYS	2416
KKCFUNC.SYS	3952	GRAPH.SYS	33568

※単位 (バイト)

▼パス指定について

CONFIG.SYS に TDEVICE A: ¥ DOSYMOUSE.SYS」と記述した場合は、実際 に 「A: ¥ DOS」に 「MOUSE.SYS」というデバイスドライバがないとエラーになり ます。DEVICE コマンドのバス指定どおりにデバイスドライバが存在するかどうか を、あらかしめ確認する必要があります。

DEVICEHIGH p. 189

DEVICEHIGH

●デバイスドライバを UMB へ組み込む

デバイスドライバを UMB (アッパーメモリブロック) へ組み込みます。

1書式

- I. DEVICEHIGH=[d:][path]ファイル名 [オプション]
- II. **DEVICEHIGH Size=nnnn** [d:][path]ファイル名 [オプション]

バラメータ	設定内容
d:path	デバイスドライバのあるバスを指定する
ファイル名	デバイスドライバのファイル名を指定する
オブション	デバイスドライバのオブションを指定する
nnnn	あらかじめ UMB に確保するメモリ容量を 16 進数で指定する

■ 使用例

- ブリンタ制御ドライバを UMB に組み込む DEVICEHIGH=A:¥DOS¥PRINT.SYS /U
- あらかじめ24KBのメモリを確保してから組み込む DEVICEHIGH Size=5FF0 A:¥DEV¥TESTA.DRV

1解説

▼DEVICEHIGH の特徴 ® p.59

DEVICEHICH で指定したデバイスドライバはUMB上に常続されるので、結果 的にコンペンショナルメモリを節約することができます。ただし、指定したデバイス ドライバを落結させるために必要なメモリが UMB にない場合は、自動的にコンペ ンショナルメモリに常駐されます。このとき UMB に常駐できたかどうかのメッセー ジは表示されません。それを確認するにはメモリ表示ユーティリティ (VMAP・ MEM・MSD など) て銀べるよりが記はありません。

OD DEVICE p.187 DOS p.190

DOS

●HMA へ MS-DOS システムの一部をロードする

MS-DOS システムの一部を HMA ヘロード (配置) したり、UMB の使用許可を設定します。 コンベンショナルメモリを広く使うためのコマンドです。

●書 式

I. DOS=[HIGH | LOW,]{UMB | NOUMB}
II. DOS={HIGH | LOW, }[UMB | NOUMB]

パラメータ	設 定 内 容		
HIGH	MS-DOS の一部を HMA ヘロードする		
LOW	HMA を使用しない (既定値)		
UMB	UMB の使用を許可する		
NOUMB	UMB を使用しない (既定値)		

1 使用例

- HMA メモリヘ MS-DOS の一部をロードする DDS=HIGH
- 複合指定する
 - DOS=HIGH, UMB ← HMA/UMB を使用する
 DOS=HIGH. NOUMB ← HMA のみを使用する

1 解説

▼DOS コマンドの用途

HIGH オブションを設定すると起動時に MS-DOS の一部 (カーネル部) が HMA ハロードされ、コンペンショナルメモリは約60KB 広くなります。また UMB オブ ションは UMB の使用許可を りえるものです。 実際にメモリマネージャで UMB を 確保していないと、UMB オブションの設定は機能しません。

Page EMM386.EXE p.201 DEVICEHIGH p.189

FCBS

●FCB で同時にオープンできるファイル数を指定する

FCB (ファイルコントロールブロック) 方式を使って同時にオーブンできるファイ ル数を指定します。FCB は MS-DOS Ver.2.11 以前で使用されていた古い方式のファ イルオーブン規格です。

■書 式

FCBS=n

パラメータ	設 定 内 容
n	同時にオーブンできるファイル数を 1~255 の範囲で指定 (既定値は 4)

1 使用例

●同時に20個のファイルを使用できるように指定する FCBS=20

11 解説

▼FCB の用途

FCB (File Control Block standard) 方式でファイルをオープンするのは、MS-DOS Ver.2.11 以前に作られた一部のアブリケーションのみで、現在では対応してい るアブリケーションはほとんどありません。通常はファイルハンドル方式 (FILES コマンド) を使用します。

▼メモリを有効利用する

FCBS は設定値1当たり約48 バイトを消費します。古いアブリケーションとの互 換性が問題にならない限り、この FCBS は最低値の1に設定し、メモリを節約する とよいてしょう。

FCBS=1

@ FILES p. 192

FILES

●同時にオープンするファイル数を設定する

ファイルハンドル方式を使って、同時にオーブンできるファイル数の最大値を設定 します。

1書式

FILES=n

パラメータ 設定内容	
ハラメータ	設定内容
n	同時にオーブンできるファイル数を 8~255 の範囲で指定 (既定値は 8)

1 使用例

同時に30個のファイルをオーブンできるようにする FILES=30

1 解説

▼ファイルハンドル方式とは

MS-DOS t起動時に指定された FLLSS 値の数だけ、コンベンショナルメモリに ファイルテーブルを確保します。アブリケーションはファイルをオープン (ファンク ションリクエストの 2FH-60H を使用) する際に、このファイルテープルを使用し ファイル操作を行います。このファイルテーブルを使用するときに MS-DOS が与え る番号を「ファイルハンドル」と高います。同じファイルオープンでも、FCBS コマ ンドはファイルコントロールブロックが式を使っています。現在では FILES コマン ドを使用するのが一般的になっています。

▼使用時の注意点

Windows3.1 では、最低でも FILE 値には30以上を指定しないと起動できません。 ACCESS をインストールすると100が自動指定されます。なお、FILES=1」当た リのメモリ消費量は約54 バイトです。意味もなく FILES 値を多くするとメモリの 消費につなかります。

192 第1章 CONFIG コマンドー覧

INSTALL

●常駐型プログラムを CONFIG.SYS から組み込む

起動時に TSR (常駐型ブログラム) をコンベンショナルメモリに組み込みます。起 動時に1回だけ実行すればよいような TSR を指定します。

1書式

INSTALL=[d:][path]ファイル名 [オプション]

バラメータ	設定內容	
d:path	常駐型プログラムのあるバス名を指定する	
ファイル名	常駐型プログラムのファイル名を指定する	
オブション	ブログラム固有のオブションを指定する	

値用例

常駐型プログラムを組み込む

INSTALL=A:¥DOS¥MOUSE.COM ← MOUSE □マンド

INSTALL=A:¥DOS¥FASTOPEN.EXE A:80 B:100 ← FASTOPEN □マンド

■解説 ▼使用時の注意点



INSTALLコマンド実行時には、次の点に注意が必要です。

/TSR の解放は不可

INSTALL コマンドで組み込んだ TSR は、コマンドラインから解除 (常駐したよ モリの開放) できません。したがって、不必要な TSR を INSTALL コマンドで組み 込むとメモリの浪費になります。

/指定できない TSR

組み込むときに環境変数を参照するタイプの TSR は、正常な動作をしない場合が あります。これはCONFIG.SYS はAUTOEXEC.BAT よりも先に展開されるため、 AUTOEXEC.BAT で設定する環境変数を参照できないためです。たとえば「ですく きっと」(まつもと) がそれに該当します。

LASTDRIVE

●アクセスできる最終ドライブ名を指定する

ネットワークまたは SUBST コマンドで使用する仮想ドライブの、最終ドライブ 名を指定します。

■書 式

LASETDRIVE=x

パラメータ	設 定 内 容
х	最終ドライブ名を A~Z の範囲で指定する (既定値は E)

1 使用例

- 最終ドライブを指定する
 - LASTDRIVE=H ← H ドライブ
 - LASTDRIVE=G ← Gドライブ

1 解説

▼LASTDRIVE の特徴

LASTDRIVE コマンドはネットワークまたは仮想ドライブを使用する以外は使用 しません。既定値は E ドライブになっていますが、実ドライブが「E」より多い場合 は、接続されている最終ドライブが最終値になります。また、実際のドライブ構成よ リ小さなドライブ番号を LASTDRIVE コマンドで指定すると、実際のドライブ構成 の方が優先されます。

▼消費するメモリ

LASTDRIVE 値の1ドライブ当たり約88パイトのコンペンショナルメモリを消費します。したがって仮想ドライブを使用する場合には、必要最低限の値に設定しないとメモリを消費します。

V A

REM

●CONFIG.SYS 中に注釈文を記述する

CONFIG.SYS の任意の行に、処理への影響がないコメント (注釈文) を記述しま **d**.



REM 注釈文

パラメータ	設定内容	
注釈文	任意の文字列を記述する	

1 使用例

●既存の CONFIG.SYS コマンドを無効にする 1

DEVICE=A:¥DOS¥EMM386 FXF /P=244 /UMB ◆ 株正前

設定内容の意味をメモ書きする

REM ===== 一太郎 Ver.5 専用の CONFIG SYS ======

和解説

▼RFM コマンドの用途

MS-DOS は起動時に CONFIG.SYS の中に REM コマンドを発見すると、その行 はコメント行と解釈します。この機能を利用してコメントを書き込むと、CONFIG. SYS は格段に見やすくなります。

また REM コマンドは既存の CONFIG コマンドの先頭に書き込むことによって、 その機能を一時的に停止させる使い方があります。コマンドのオブションをいろいろ と試行錯誤するときに便利です。REM コマンドの行は10行あっても100行あって も、メモリはいっさい消費しません。

SHELL

●コマンドプロセッサを指定する

MS-DOS が使用するコマンドプロセッサ (シェルプログラム) を指定します。

書 式

SHELL=[d:][path]プログラム名 [オプション]

バラメータ	設 定 内 容
プログラム名	コマンドプロセッサ名を指定する (既定値は¥COMMAND.COM /P)
オブション	コマンドプロセッサのオブションを指定する

1 使用例

- ●COMMAND.COM の再ロード先を指定する
 - SHELL=A:\COMMAND.COM A:\(\foata\) /P
 - SHELL=B:\text{HDOS\text{YDOS\text{YDOS}} /P
- 環境変数エリアを 1024 バイトに拡大する SHFIL=A:¥COMMAND COM A:¥ /P /F:1024
- ・ 起動時に AUTOEXEC.BAT を実行しないようにする
- SHELL=A:¥COMMAND.COM A:¥ /P /D

1解説

▼コマンドプロセッサとは

コマンドブロセッサとはキーボードやアブリケーションからの命令を受け付けて、 MS-DOS の最初の窓計段階では、 ユーザーが自在にコマンドブロセッサを取り替えられるように考えていたようです。 しかし事実上、コマンドブロセッサは MS-DOS に付属する COMMAND.COM しかありません。

コマンドプロンブトを表示したり、入力されたコマンドを MS-DOS システムに伝え、その結果を画面に表示したりするのは、すべて COMMAND.COM が行っています。

▼COMMAND.COM のオプション ⑩@ p.21

SHELL コマンド自体には、コマンドプロセッサ名を指定する以外は特別なオブション はありません。/Pや/EなどはCOMMAND.COM のオブションです。 COMMAND.COM は次のようなオブションがあります。

1 書式

COMMAND [[d:]path][CTTY デバイス名] [/E:環境エリア容量] [/P][/C[path]コマンド][/MSG]

バラメータ	設定内容				
d:path	COMMAND.COM の再ロードする場合のバス名を指定する				
CTTY	コマンド入出力を行うデバイス名を指定する				
/E:	設定する環境変数エリアの容量 (バイト単位) で指定する				
/P	COMMAND.COM からの抜け出しを禁止する				
/c	子ブロセスで実行するコマンドを指定する(実行後に復帰)				
/MSG	COMMAND のエラーメッセージをすべてメモリに常駐させる				
/D AUTOEXEC.BAT を実行しない					

▼環境変数エリア設定のコツ

/ドオブションは環境変数エリア (既完値は 256 バイト) の大きさを変更するための ものです。バッチブログラムなどで多くの環境変数を使用する場合のみに使用します。 環境変数エリアは色ず16KB 単位 生物減するので、16 の信数で指定すると大モリを 効率的に使用できます。環境変数エリアを大きくしすぎると、コンベンショナルメモ りを圧迫するので、必要容量だけを指定しててださい。



第2章 MS-DOS デバイスドライバ一覧

ここでは、NEC 版 MS-DOS Ver.5.OA が提供する、16 個のテバイスドライバについて解説します デバイスドライ バとは、DEVICE (または DEVICEHIGH) コマンドで、CONFIG.SYS (登録するプログラムです

EMM.SYS

● 1 G ビットマシンで EMS メモリを使用する

ハードウェア EMS ボード (主に 16 ビット CPU 搭載のパソコンで使用) を使用するパソコンで、EMS メモリを使用できるようにします。

■書 式

DEVICE=[d:][path]**EMM**.**SYS** [/P=ページ数] [/F=フレームアドレス][/H=ハンドル数]

パラメータ	設 定 内 容	
/P	確保する EMS ベージ数を指定する (1 ベージは 16KB)	
/F	物理ベージの開始アドレスを指定する	
/H	EMS アクセス用のハンドル数を 1~255 の範囲で指定する (既定値は 64)	

1 使用例

- ●2048KB (16KB×128 ベージ) の EMS メモリを確保する DEVICE=EMM.SYS /P=128
- ●EMS ベージフレームを D000 に移動する DEVICE=EMM.SYS /F=D000

1解説

▼EMM.SYS の用途

EMM.SYS は主に16 ビットマシンの拡張スロットに挿入する EMS 専用ボードを、 EMS メモリとして使用するために使います。この EMS 専用ボードは EMS ベージ の切り替えをボード自身が行うため、「ハードウェア EMS」と呼ばれています。

なおEMM.SYS は、32ピットマシンのプロテクトメモリを EMS メモリとして使 用することもできます。しかしこの場合は UMB メモリを様保できないので、せっ かくのメモリ衰竭が有効に利用できません。したかって i80386 以上の CPU を積んだ パソコンを使用する場合は、EMM386 EXE を使用してください。

[9] EMM386.EXE p.201 HIMEM.SYS p.206

EMM386.EXE

●32 ビットマシンで XMS メモリを使う

HIMEM.SYS からもらい受けたプロテクトメモリを、EMS メモリや UMB メモ ロとして使用できるようにします。 NEC 版は VCPI/DPMI 規格には未対応です。

■書 式

DEVICE=[d:][path]EMM386.EXE [/M=メモリサイズ | /P=ページ数] 「/F=フレームスタート「-フレームエンド | 「/D] | 「/U]] [/L[=ローエストフレームスタート]][/l=mmmm-nnnn] [/E=mmmm-nnnn][/UMB][/NOEMS] 「/A=高速代替マップレジスタ数][/H=ハンドル数] [/T=[d:][path]EXTDSWAP.SYS][/MOVEHDBIOS]

バラメータ	設 定 内 容						
/M	確保する EMS 容量を 16KB~32768KB の範囲で指定する						
/P	確保する EMS ベージ数を 1~2048 の範囲で指定する						
/F	物理ページのアドレス範囲を指定する (既定値は/F=C000-DFFF)						
/D	物理ページを下半分(2ページ)だけ確保する						
/U	物理ベージを上半分(2ベージ)だけ確保する						
/L	ラージページ EMS モードを指定する。開始セグメントを指定する場合は 1000~4000 の範囲で指定する (既定値は 4000)						
/UMB	UMA の空き領域を UMB に割り当てる						
/NOEMS	EMS メモリを使用禁止し、UMB のみを使用する						
/A	高速代替マップレジスタを 0~254 の範囲で指定する (既定値は7)						
/H	ハンドル数を 2~254 の範囲で指定する (既定値は 64)						
/T	拡張タスクスワップ機能を組み込む (MS-DOS Ver.5.0A 以上)						
隠しバラメータ	設定内容						
/E	UMB 領域に割り当ててはならない領域を指定する						
/1	拡張 ROM エリアに強制的に UMB 領域を割り当てる						
/MOVEHDBIOS	HDD の ROM アドレスを移動し UMB を広くする						

1 使用例

2048KBのEMSメモリを確保する

DEVICE=EMM386.EXE /M=2048 → サイズで指定した場合
DEVICE=EMM386.EXE /P=128 → ページで指定した場合

- ●EMS 物理ページの開始アドレスを変更する DEVICE=EMM386.EXE /P=128 /F=B000-BFFF
- ●UMB を使用できるようにする

DEVICE=EMM386.EXE /UMB

- ●EMS メモリを不使用にする DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
- ●EMS 上で使用するハンドル数の最大値を 50 に設定する

DEVICE=EMM386.EXE /P=64 /H=50

- ●C000-CFFF に UMB に割り当てないようにする DEVICE=EMM386.EXE /UMB /F=C000-CFFF
- ●高速マルチタスク環境のための代替レジスタ数を 10 に指定する DEVICE=EMM386.EXE /A=10

※A=1 当たり 200 バイトのメモリを消費

- ROM BASIC 領域 (E800-F4FF) に UMB メモリを強制的に割り当てる DEVICE=EMM386.EXE /UMB /I=E800-F4FF
- ●ハードディスク BIOS を移動し、UMB をできるだけ広くする DEVICE=EMM386.EXE /UMB /MOVEHDBIOS /I=D000-DFFF
- 拡張タスクスワップ機能を組み込む (MS-DOS Ver.5.0A のみ)
 DEVICE=EMM388.EXE /P=128 /T=A:\(\fomma\)DOSYEXTDSWAP.SYS

●解 説

▼EMM386.EXE の用途

EMM386.EXE は HIMEM.SYS が確保したプロテクトメモリを XMS 規格に準拠して、EMS メモリウUMB メモリに割り振ります。 HIMEM.SYS と EMM386.EXE は MS-DOS Ver.50 のメモリ管理の中心となるデバイスドライバです。 マイクロソフト版では EEMM386.EXE は VCPI 規格に対応していますが、残念ながら NEC 版では非対応に改変されています。 NEC 版の EMM386.EXE を SYMDEB コマンドで VCPI 規格対応に改造することもできます。しかし必ずしも VCPI 完全対応になるわけてはなく、一部では動作が不安定になるなどの症状が報告されているので、お勧めできません。

▼UMB の使用 @ p.190

/UMB を指定すると EMM386.EXE は自動的に UMA から空き領域を探して、 UMB として確保します。ただし CONFIG.SYS に「DOS=UMB」と記述しないと、 宝路に使えるようにはなりません。

▼拡張タスクスワップ機能について

MS-DOS Ver.5.0 付属の DOS シェルではタスクスワップ時に画面が真っ黒になっ たり、タスクスワップ先での ADDDRV/DELDRV コマンドが使用できないなどの 不具合がありました。MS-DOS Ver.5.0A ではこれら諸問題を解決するために、拡張 スワップファイル「EXTDSWAP.SYS」を/T オブションで指定できるようになっ ています。EMS を 1 ベージ (16KB) 消費しますが、DOS シェルを使用する場合は必 ず/T を使用してください。

▼EMM386.EXE を使用するための環境



EMM386.EXE は i80386 以上の CPU を搭載したマシンのみで使用可能です。また EMS メモリを設定するには最低 272KB (論理ベージ 17 ベージ分) の EMS メモリが 確保できないと使用することができません。

たお FMM386 EXE は HIMEM SYS より後の行に記述しなければなりません。 また EMM386.EXE を DEVICEHIGH コマンドで登録したり、DEVICEHIGH コマ ンドを EMM386.EXE より前の行で使用できません。

▼EMS 設定の変更について



アブリケーションの中には、一太郎 Ver.3/花子 Ver.2/Z's STAFF KiD98 Ver.3 などのように EMS ベージフレームが C0000~CFFFF にないと正常に動かないもの が多くあります。またラージベージ EMS モードで動くアブリケーションは現在では ほとんど存在しません。したがって/F、/D、/U、/L などのオブションは、既存の マゴリケーションが動くかどうかを十分注意してからお使いください。

たお、/F、/M、/P などの EMS に関するオブションが指定されていても、/NOEMS オブションがあるとそれが優先されます。



DOS p.190 HIMEM.SYS p.206 EMM.SYS p.200

FONT.SYS

●文字フォントを拡大/縮小してアプリケーションに渡す

バソコン内蔵の漢字 ROM またはマルチフォント ROM ボード (別売) から取得した文字フォントバターンを拡大/縮小して、アプリケーションに渡します。

1書式

DEVICE=[d:][path]FONT.SYS [/M (mmm, nnn)][/E]

バラメータ	設 定 内 容				
/M	ROM から受け取るフォントのドットサイズを最大値を指定する				
mmm	X 輔方向のドット数 (既定値は 40)。マルチフォント ROM ボード実装時は 8~400、非実装時は 8~40 から指定する				
nnn	Y 軸方向のドット数 (既定値は 40)。マルチフォント ROM ボード実装時は 8~400、非実装時は 8~40 から指定する				
/E	常駐メモリの一部を EMS メモリヘロードする				

1 使用例

- ●フォントドライバを EMS に登録する
 - DEVICE=FONT.SYS /E
- 文字フォントの最大値を縦 400、横 400 ドットに指定する DEVICE=FONT.SYS /M (400, 400)

1 解説

▼FONT.SYS の実用性

FONT.SYS はマルチフォント ROM を実装したパソコンで、様々な書体・サイズ の文字を表示・出力するためのデバイスドライバです。現在では FONT.SYS に対応 したアプリケーションはほとんどありません。また Windows が普及している現在と なっては、FONT.SYS がほ ほとんど使用価値はありません。なお、FONT.SYS が取 得したパターンデータを GVRAM (胸像データ表示用のメモリ) に出力するには、グラフィックドライバ(GRAPH.SYS) をCONFIG.SYSに登録しておく必要があります。

@@ p.34, p.205

GRAPH.SYS

●グラフィック描画機能を使用できるようにする

アブリケーションへ、円弧や直線などのグラフィック描画機能を提供します。

■書 式

- I. DEVICE=[d:][path]GRAPH.SYS
- II. DEVICE=[d:][path]GRAPH.SYS /F=GRP_H98.LIB [/E]

※ II の書式は PC-H98 シリーズでのみ使用可能

バラメータ	設定內容
/F	グラフィックライブラリを指定する (PC-H98 シリーズ使用時)
/E	常駐メモリの一部を EMS ヘロードする (PC-H98 シリーズ使用時)

値用例

- 98 シリーズへ登録する
 - DEVICE=GRAPH.SYS
- ●PC-H98 シリーズへの登録 DEVICE=GRAPH.SYS /F=GRP_H98.LIB /E

1 解説 ▼GRAPH SYS の実用性

GRAPH.SYS は円弧・矩形・直線などを描画するためのプログラムの集合体です。 マブリケーションがこれを利用することで、自身のブログラムをシンブルに作れます。 しかし現在では、GRAPH.SYS に対応したアプリケーションはほとんどありません。

▼グラフィックライブラリの格納場所

98シリーズで使用する場合はグラフィックライブラリ「GRAPH.LIB」、PC-H98 シリーズでの場合は「GRP_H98.LIB」が、カレントディレクトリまたは GRAPH.SYS と同じディレクトリに格納されていなければなりません。

HIMEM.SYS

●プロテクトメモリを XMS メモリとして管理する

プロテクトメモリを XMS 規格で活用できるように管理します (i80286 以上のバソ コンでのみ使用可能)。これにより EMM386.EXE が使用できるようになります。

■書 式

DEVICE=[d:][path]HIMEM.SYS [/HMAMIN=mm] [/NUMHANDLES=nnn]

パラメータ	設定内容			
/HMAMIN	HMA の使用領域を 0~63KB の範囲で指定する (既定値は 0)			
/NUMHANDLES	EMB の使用ハンドル数を 1~128 の範囲で指定する (既定値は 32)			

1 使用例

- HIMEM.SYS を登録する DEVICE=HIMEM SYS
- ◆40KB以上の使用要求があったとき HMA を明け渡す
 DEVICE=HIMEM.SYS /HMAMIN=40

●解 説

▼HMA の使用許可(/HMAMIN)

HMA は1つのプログラムでしか使用できません。/HMAMIN は複数のプログラ ムがHMA を使用しようとした場合、指定容量以上の使用要求があったプログラム に対して使用許可を与えます。既定値りは最初に使用要求を発したプログラムを無条 件に優先する指定です。通常は「DOS=HIGH」でMS-DOS システムをロードします。

▼ハンドル数の設定(/NUMHANDLES)

ハンドルとは各アブリケーションが EMB を使用する際に、重複使用を避けるため に与えられる識別番号です。通常は既定値(32)のままでかまいませんが、この数値 を減らすとコンベンショナルメモリを1当たり6バイト節約できます。



KKCFUNC.SYS

●MS-DOS Ver.5.0 対応 FEP の動作を支援する

MS-DOS Ver.5.0 対応の FEP (日本語変換プログラム) の各種動作を監視/支援し ます。複数の FEP の登録または複数のタスクからの FEP 起動ができるようになり ます。

11書式

DEVICE=[d:][path]KKCFUNC.SYS

値用例

ATOK8の先頭に登録する

DEVICEHIGH=A:¥DDS¥KKCEUNC SYS → UMB & #II # # # DEVICE=A:\u00e4ATOK8\u00e4ATOK8A.SYS /UCF=A:\u00e4ATOK8\u00e4ATOK8.UCF DEVICE=A:¥ATOK8¥ATOK8B SYS DEVICEHIGH=A: ¥ATOK8¥ATOK8EX.SYS

▼KKCFUNC.SYS の役割 @ p.103

KKCFUNC.SYS は複数の FEP を登録したとき、SELKKC コマンドで目的の FEP を選択できるようにします。またタスクスワップなど複数タクスからの同時アクセス で、辞書ファイルが破壊されるのを保護する機能があります。したがって単一の FEP しか使わない場合でも、KKCFUNC.SVS を登録しておくことをお勧めします。ただ し MS-DOS Ver.5.0 非対応 FEP は、KKCFUNC.SYS の管理対象にはなりません。

▼CONFIG.SYS への記述位置

KKCFUNC.SYS は必ず FEP ドライバ記述より先の行に記述する必要があります。 また KKCFUNC SVS は同時に 2 行以上記述してはいけません。



KKCSAV.SYS

●MS-DOS Ver.5.0 非対応 FEP の動作を支援する

MS-DOS Ver.5.0 非対応の FEP (日本語変換プログラム) を安定動作させます。



DEVICE=[d:][path]KKCSAV.SYS

1 解説

▼KKCSAV.SYS の役割



KKCSAV.SYS は MS-DOS Ver. 50 に対応していない FEP を、安定動作させる ためのデバイスドライバです。KKCSAV.SYS は必ず FEP 行の先頭に記述します。 また 2 つ以上の KKCSAV.SYS は記述してはいけません。

主な機能としては MS-DOS Ver-5.0 持行の環境への対処 (MT21 への対処、 HMA への MS-DOS システムの参照など) があります。しかし、詳細な機能については公開されていません。確かなことは、 KKCSAV-SVS を指定したからといってすべての MS-DOS Ver-5.0 非対応 FEP がMS-DOS Ver-5.0 非対応 FEP を起動すると、 持書の破壊などの事態もあり得ます。 あくまで「その場しのぎ」のためのユーティリティにすざないことを十分に認識しておくを受があります。

▼MS-DOS Ver.5.0 非対応 FEP と DOSSHELL の相性



MS-DOS Ver-5.0 非対応FEP は、DOSSHELL とは非常に相性が悪いご言えるで しょう。ATOK6 を使用するとDOSSHELL は確実にハングアップします。また、 松茸 Ver-3.0 (MS-DOS Ver-5.0 非対応アーション) では、タスクスつップ時にメモ リエラーの警告が表示される場合があります。このように KKCSAV-SYS の有無に かかわらず、MS-DOS Ver-5.0 非対応FEP と DOSSHELL は、もともと何立しない 場合が多いので注意が必要です。



MOUSE.SYS (98用) MOUSEH98-SYS (PC-H98 #)

●マウスを制御する

プログラムからマウスを使用できるようにします。

和書 式

DEVICE=[d:][path]MOUSE.SYS [/I:ベクタ番号]

パラメータ	設力	2 内容
/1	割込ベクタ番号を 11H、12H、14H	. 15H から指定する (既定値は 15H)

※ハイレゾリューションモードでは OEH に固定

一使用例

●マウスドライバを組み込む

DEVICE=MOUSE.SYS → 98 シリーズ DEVICE=MOUSEH98.SYS ◆ PC-H98 シリーズ

●割り込みベクタ番号を 11H に変更する DEVICE=MOUSE.SYS /I:11H

1 解説

▼MOUSE SYS の宝用性

マウスを使用するアブリケーションの多くは独自のマウス制御ルーチンを内蔵して おり、現在では MOUSE.SYS はほとんど使われません。また DOSSHELL 内でマウ スを使用するには、MOUSE.SYS ではなく MOUSE.COM (MS-DOS コマンド) の 方を使用します。

▼割り込みベクタとは

割り込みベクタ番号とは、周辺機器のデータがメモリに転送されるときの「信号」 のようなものです。これが他の周辺機器と重複すると、どちらかが機能しなくなるな どの障害が発生します。このような場合に限り、割り込みベクタを変更します。通常 は既定値 (15H) のままで、変更の必要はありません。

NECAIK1.DRV NECAIK2.DRV

●AI かな漢字変換を使用できるようにする

NEC の提供する FEP (日本語入力プログラム) である「AI かな漢字変換プログラ ム」を使用するためのデバイスドライバです。

■書 式

DEVICE=[d:][path]NECAIK1.DRV [/F=d:path キーファイル名] 「/H]「/J]「/P=読みがな色 変換文字色 | M]「/W] DEVICE=[d:][path]NECAIK2.DRV [/T][/R][d:][path] 「辞書ファイル名]

パラメータ	設 定 内 容					
/F	使用するキーファイル名 (既定値は NECAIKEY.DAT)					
/H	句読点変換をしないように設定する					
/J	漢字コードの入力を連続で行えるように設定する					
/P	読みがな/変換文字の色を色番号 (1~7) で指定する (既定値は/P=5 4)					
/W	単語登録を連続して行えるように設定する					
/T	変換時に AI 機能を使用しないように設定する					
/R	連文節変換モードを設定する(未指定時は逐次変換モードになる)					
辞書ファイル名	使用する辞書ファイル (既定値は NECALSYS)					

1 使用例

- ◆キーファイル「B:¥JFEP¥NECAIKEY.DAT」を使用する DEVICE=NECAIK1.DRV /F=B:\U00e4JFEP\u00e4NECAIKEY.DAT DEVICE=NECAIK2 DRV
- 旬読点「。.」での変換をしないようにする DEVICE=NECAIK1 DRV /H DEVICE=NECAIK2 DRV

英字コード入力を連続して行えるように設定する DEVICE=NECAIK1 DRV /.I DEVICE=NECAIK2.DRV

読みがなを縁に、変換文字を赤に文字色を設定する

DEVICE=NECAIK1.DRV /P=3 1

DEVICE=NECAIK2 DRV

●モノクロディスブレイで使用する

DEVICE=NECAIK1 DRV /P=M

DEVICE=NECAIK2 DRV

単語登録を連結して入力できるように設定する

DEVICE=NECAIK1.DRV /W DEVICE=NECAIK2.DRV

漢字変換のときに AI 機能を利用しない

DEVICE=NECAIK1 DRV DEVICE=NECAIK2 DRV /T

漢字変換モードを連文節変換モードに設定する DEVICE=NECAIK1.DRV

DEVICE=NECAIK2 DRV /R

● 漢字変換モードを逐次変換モードに設定する。 DEVICE=NECAIK1 DRV DEVICE=NECAIK2 DRV

辞書ファイル「A:¥DOS¥NECALSYS」を指定する DEVICE=NECAIK1.DRV DEVICE=NECALK2 DRV A: ¥.IEEP¥NECAL SYS

1 解説

▼色番号の指定

/Pオブションは入力時の文字色・変換時の文字色を変更するためのものです。色 番号には次の7種類があります。

色	赤	青	緑	シアン	黄	紫	白
番号	1	2	3	4	5	6	7

ただし、モノクロディスプレイ (ノート型パソコンなど) を使用する場合は「/P= M」を指定することで、ノーマル・リバース・下線だけで表示できます。

▼逐次(ちくじ)変換機能とは

「きしゃますますごせいえいのことと、およろこびもうしあげます。さて・・・」 というような長い文章を入力している途中で、文節の前後の単語のつながりを解析し て自動変換する機能を「選次変換機能」と言います。

▼句読点変換機能とは

「。」や「、」が入力された時点で、未変換の文節を自動変換する機能を「句読点変 接棒能」と言います。

▼キーファイルとは

キーファイルとは、AIかな漢字変換で使用する変換キーをカスタマイズ(自分用 に変更) するためのファイルです。キーファイルはMS-DOS Ver.5.0 をインストー ルした時点では存在しません。必要に応じて NECAIKEY (MS-DOS コマンド) で作 成します。

▼CONFIG.SYS での記述順位

AI かな漢字要奏を登録する場合には、必ず KKCFUNC.SYS→ NECAIKI.DRV → NECAIK2.DRV の順番で記述する必要があります。この3 行のいずれかが抜けてい ると正常に動作しません。また HIMEM.SYS や EMM386.EXE などのメモリマネー ジャより後に記述します。

▼コンベンショナルメモリの消費

AI かな漢字架換プログラムは、使用するメモリ環境によってコンベンショナルメ モリの消費量が変化します。また同じ EMS メモリを提供する EMM.SYS と EMM 386.EXE でも、それぞれの消費メモリは変化します。結論を言うと、EMM386.EXE を使用するのがベストな選択です。

☆コンベンショナルメモリ消費量の違い

デバイスドライバ	EMS 未使用	EMM.SYS	EMM386.EXE
NECAIK I .DRV	63, 488	63, 696	7, 024
NECAIK2.DRV	61,088	368	368
숨 計	124, 576	64, 064	7, 392

※単位 (バイト)



PRINT.SYS

●PC-PR 系プリンタを制御する

NEC の PC-PR 系ブリンタへの出力を制御できるようにします。



DEVICE=[d:][path]PRINT.SYS [/U | /UL][/P1][/F]

バラメータ	設 定 内 容
/U	起動時に外字ファイルをブリンタに送る (84 文字以下)
/UL	起動時に外字ファイルをプリンタに送る (85 文字以上)
/PI	全角文字を半角文字幅の 1.5 倍に設定する (印字比率の設定)
/F	ブリンタをフルセントロニクス仕様で制御する (PC-H98 のみ)

※/UL は MS-DOS Ver.5.OA の PRINT.SYS のみで使用可能

1 使用例

●ブリンタドライバを登録する

DEVICE=PRINT.SYS

- ●起動時にブリンタへ外字ファイル (USKCG24.SYS) を登録する
 DEVICE=PRINT.SYS /U
 ◆ 84 文字まで対応のブリンタ
 B5 文字以上対応のブリンタ
- 全角文字と半角文字の印字幅比率を1.5 対1に設定する DEVICE=PRINT.SYS /P1
- PC-H98 ノーマルモード使用時にフルセントロニクス仕様で制御する DEVICE=PRINT.SYS /F



▼PRINT.SYS の実用性

PRINT.SYS はブリンタを制御するために用意されているブログラムです。しか L. 一太郎や Lotusi-2-3 など多くのアブリケーションでは独自のブリンタ制御ルー チンを内蔵しており、PRINT.SYS はほとんどが必要としません。主に MS-DOS コ マンド (PRINT/COPY コマンドなど) で、テキストファイルをブリンタ出力する場 合にのみに使用します。

また、PRINT.SYS で印字できるブリンタは、PC-PR 系またはそれをエミュレー トするブリンタのみです。レーザーブリンタのネイティブモードや NM 系ブリンタ などへの出力はできません。

▼外字ファイルの使用

ブリンタからユーザー作成の外字を印刷するには、24ドットの外字ファイル (USKCG24.SYS) のドットバターンをあらかじめブリンタに送る必要があります。 ブリンタに外字ファイルを送るには、USKCGM (MS-DOS コマンド) から実行でき ます。

また PRINT.SYS に/U または/UL を指定しておくと、起動時に自動的にプリン タに外字ファイルが送られます。このとき外字ファイルは、起動ドライブのルートディ レクトリに格納されている必要があります。

▼SWITCH コマンドでのプリンタ設定

PRINT.SYS を使用する場合、使用するブリンタの印字密度(16 ドット/24 ドット) は、あらかじめ SWITCH コマンドでパソコンに登録する必要があります。設定は 「SWITCH □ 」 → 「ブリンタ □ 」 を選択します。

なお SWITCH コマンドでは、全角と半角の印字比率を設定する必要はありません。 PRINT.SYS の印字比率設定が強制的に採用されます。

	→SWITCH コマンドでプリンタ仕様を設定する
SWITCHDVXK	Ver. 3,58 —— Copyright (C) NEC Corporation 1965,1991 —
ブリンタ ブリンタタイプ	24ドット系
ANK/漢字 設定終了	1/2
使用するプリンタのタイプを打 矢印キー(↑・↓・←・→): (ESCキーを押すと前の画面 16ドットネースを押する	岩定してください で項目を選択し、リターンキーを押してください 面に戻ります)
101-51-77	

RAMDISK.SYS

●RAM ディスクを使用できるようにする

メモリ上に RAM ディスク (メモリ上に作成する一時的なディスクドライブ) を作 放します。

■書 式

 ${\tt DEVICE=[d:][path]RAMDISK.SYS} \quad [ssss][bbbb][dddd][/M \mid /E]$

パラメータ	設 定 内 容	
SSSS	RAM ディスク容量を 128KB~14848KB の範囲で指定する (既定値は 128	
bbbb	論理セクタ長を 512 または 1024 で指定する (既定値は 1024)	
dddd	ディレクトリ数を 128KB~1024KB の範囲で指定する	
/M RAM ディスクをコンベンショナルメモリ上に確保する		
/E	RAM ディスクを EMS メモリ上に確保する	

1 使用例

●2MB の RAM ディスクを EMB に確保する

DEVICE=RAMDISK.SYS 2048

- ●2MBのRAM ディスクをEMS メモリに確保する DEVICE=RAMDISK.SYS 2048 /E
- ●100KB の RAM ディスクをコンベンショナルメモリに確保する DEVICE=RAMDISK.SYS 100 /M
- 論理セクタ長の指定

DEVICE=RAMDISK.SYS 2048 512 ← 512 × 1 ↑ ト

●ディレクトリ数の上限を設定する

DEVICE=RAMDISK.SYS 2048 1024 256 4 256個
DEVICE=RAMDISK SYS 2048 1024 512 4 512個

1解説 ▼RAM ディスクの用途

RAM ディスクとはメモリ上に作成されたディスクドライブです。コマンドやプロ グラムの一時作業ファイル (テンポラリファイル) の作成場所として使うことで、動 作スピードを適期的に高速にできます。なお、/E でEMS メモリ内に RAM ディス クを確保する場合は、RAMDISK.SYS は EMS デバイスドライバより後に記述しま す。EMB に確保する場合は、HIMEM.SYS より核に記述します。

▼RAM ディスクの確保場所



/M または/E を付けないと、EMB (エクステンドメモリ) に RAM ディスクが確 保されます。EMB Eに作成した RAM ディスクの方が、EMS に比べてアクセスス ビードは高速になります。なお、/M でコンペンショナルメモリに RAM ディスクを 作成すると、他のアブリケーションが使用する領域が極端に少なくなります。通常は、 /M は指定しないようにしてください。

▼ディレクトリ数の既定値

dddd オブションでディレクトリ数を指定しない場合は、次の表のようにディレクトリ数の最大値が決まります。「ディレクトリ数。とはドライブのルートディレクトリに作成できるファイル・ディレクトリの最大側数のことです。設定した数を超えて、ファイル・ディレクトリ合作成することはできません。ただしサブディレクトリ内であれば、この制限は受けません。

RAMDISK 容量	ティレクトリ数	RAMDISK 容量	ディレクトリ数	RAMDISK 容量	ディレクトリ数
128KB∼IMB	128	5MB∼6MB	448	IOMB~IIMB	768
IMB~2MB	192	6MB~7MB	512	IIMB~I2MB	832
2MB~3MB	256	7MB~8MB	576	12MB~13MB	896
3MB∼4MB	320	8MB~9MB	640	13MB~14MB	960
4MB∼5MB	384	9MB~I0MB	704	14MB~14.5MB	1024

▼複数の RAM ディスクの同時作成

CONFIG.SYS には複数行の RAMDISK.SYS を指定することもできます。たとえ ば、2MB と 3MB の RAM ディスクを EMS メモリに作成するには、CONFIG.SYS に次の 2行を追加します。この場合、記述した順番に若いドライブ番号が割り振られ ます。

DEVICE=A:\(\nabla\)DOS\(\nabla\)RAMDISK.SYS 2048 DEVICE=A:\(\nabla\)DOS\(\nabla\)RAMDISK.SYS 3072

RSDRV.SYS

●RS-232C インターフェイスを制御する

RS-232C インターフェイスを制御できるようにします。



DEVICE=[d:][path]RSDRV.SYS

1 使用例

● RSDRV.SYS を登録する

DEVICE=RSDRV.SYS

□ コンベンショナルメモリに登録

DEVICEHIGH=RSDRV.SYS

UMB メモリに登録

創解説▼RSDRV.SYS の実用性

RSDRV.SYS は、アプリケーションが RS 232C インターフェイスを利用してデー 列館信を行うのを支援するプログラムです。しかし「まいとくく」などのメジャーな 通信ソフトの多くは独自に RS 232C の制御ルーチンを持ち、RSDRV.SYS を使わな いのガー般的です。現在では、MS-DOS コマンドの CTTY/COPY/COPYA などで RSDRV.SYS 予必要なだけです。

▼RS-232C インターフェイスの初期化

MS-DOS コマンド (CTTY/COPY/COPYA など) で RS-232C インターフェイス を使用するには、事前に SPEED コマンドで RS-232C の初期化を実行する必要があ ります。これによって RSDRV-SYS 内部に持つ通信パッファへ、RS-232C からのデー タ取り込みを開始できます。

また、RS 232C インターフェイスで通信するには、送信側と受信側の通信仕様 通 信速度/ストップビット/キャラクタ及など) が同じてなければなりません。この通信 仕様を設定するには SWITCH コマンドを使います。また SPEED コマンドで一時的 に変更することも可能です。

SETVER.EXE

●バージョンテーブルを変更する

アプリケーションが MS-DOS バージョンを参照しにきたら、偽ったバージョン番号を返答するよう設定します。特定の MS-DOS バージョンでないと起動しないアプリケーションを使用する場合に使用します。

■ 式

DEVICE=[d:][path]SETVER.EXE

1解説

▼SETVER.EXE の用途

アプリケーションによっては起動性に特定のMSDOS バージョンであるかどうか をチェックし、それに減当しない場合は起動しないものがまれにおります。SETVER. EXE は MS-DOS Ver5のが登場したはかりのときに、これらのチェックをクリアす る目的で作成されました。しかし SETVER.EXE はおくまでバージョン番号を疑似 的に変更するだけで、指定した DOS バージョンの機能をサポートするわけではあり ません。無理やリ MS-DOS バージョンを偽って起動するため、アプリケーションに よっては異常動作を引き起こす可能性もあるので、十分注意が必要です。

▼SETVER.EXE の使い方

プログラム「ABC.EXE」に対して、MS-DOS Ver.3.3を返すようにします。

①CONFIG.SYS に「DEVICE=A: ¥DOS¥SETVER.EXE」を追加します。 ②バソコンのリセットボタンを押し、MS-DOS を再起動します。

③コマンドラインから「SETVER ABC.EXE 3.30 🕗」と入力します。 ④パソコンのリセットボタンを押し、MS-DOS を再起動します。

これて ABC.EXE は、起動中の MS-DOS バージョンを「MS-DOS Ver.3.3」であると錯覚して動作します。ただし、MS-DOS Ver.3.3 の動作の安全性を保証するものでありません。

SMARTDRV.SYS

ディスクキャッシュを設定する

メモリ上にハードディスク用のディスクキャッシュを作成します。ハードディスク を高速にアクセスできるようになります。

1書式

DEVICE=[d:][path]SMARTDRV.SYS [サイズ1[サイズ2]][/E]

バラメータ	設 定 内 容
サイズI	標準キャッシュ容量を 128~8192 から指定 (既定値は 256)
サイズ 2 メモリ競合時の最小キャッシュ容量を 128~8192 から指定 (既定値	
/E	EMS メモリ上にディスクキャッシュを確保する

4 使用例

- ●9MRのディスクキャッシュをEMSメモリに確保する DEVICE=SMARTDRV.SYS 2048 /E
- ●2MB のディスクキャッシュを EMB メモリに確保する DEVICE=SMARTDRV.SYS 2048
- ★モリ総合時に256KBまで使用容量を縮小する DEVICE=SMARTDRY SYS 2048 256

11 解説

▼SMARTDRV.SYS の特徴

SMARTDRV.SYS は、読み込み命令のあったデータもそうですがそれより先の データもあらかじめ読み込みます (先読み機能)。したがってシーケンシャルアクセ スをする場合には画期的な効力を発揮します。また、他のアプリケーションと使用メ モリが総合した場合は、状況に応じてメモリを明け渡し、特に Windows 使用時には メモリ資源の有効活用ができます。なお、ディスクキャッシュ容量は、16KB の倍数 で指定すると効率的にメモリを使うことができます(例:1536,2048,2560,3072·····)。

HIMEM.SYS p.206 EMM386.EXE p.201 (A)



第3章 その他の デバイスドライバ一覧

市販されているポピュラーなメモリマネージャや日本語入力プログラム(FEP)などの、デバイスドライバを各アプリケーションごとに解説します

ATOK8A.SYS ATOK8B.SYS ATOKSEX.SYS

●ATOK8 で日本語入力をできるようにする

ATOK8 の動作環境を設定するデバイスドライバです。

■書 式

DEVICE=[d:][path]ATOK8A.SYS [/UCF=d:path][/M=n]

[/KC=n][/B=n][/S=n][/SD=nnnn][/O=n][/C=n]

[/E=n][/T=nnnn][/DM=n][/Dn=d:path][/I=n][/G=d:path][/SP=nnn][/Z=1]

DEVICE=[d:][path]ATOK8B.SYS DEVICE=[d:][path]ATOK8EX.SYS

パラメータ	設 定 内 容	
/UCF	環境設定ファイル (ATOK8.UCF) のあるバスを設定する	
/M	漢字入力モードを設定する (0:R 漢 1:カナ漢)	
/KC	入力文字種を設定する (0:あ 1:ア 2:ア 3:A 4:A)	
/B	変換モードを設定する(0:連文節 1:単文節 2:自動)	
/s	辞書学習モードを設定する(0:しない 1:する)	
/SD	自動登録を4桁(後変換・未登録・複合語・文節区切) で設定する (0:しない 1:する) 例:/SD=1101	
/0	送り仮名を設定する (0:本則 1:省く 2:送る)	
/c	コード体系を設定する (0:JIS 1:シフト JIS 2:区点)	
/E	入力位置を設定する(0 システムライン 1:エコー)	

バラメータ	設定内容	
/T	句読点モードを4桁で指定する (0:, 1:、) (0:, 1:。) (0:[1: 「) (0:/ 1:・)	
/DM	基本辞書番号を 0~9 で指定する	
/Dn	辞書ファイル番号ごとのバスを指定する	
/1	外字ファイルの使用を設定する(0:しない 1:する)	
/G	外字ファイルのある場所を設定する	
/SP	文字種 (あア? Aā) の順でスペースキーの機能を制御する (0:空臼 1:機能)	
/Z=1	DPMI 環境下で ATOK8 を使用する場合に、動作を安定させる	

- ●一太郎付属のメモリマネージャで ATOK8 を使う
 - DEVICE=A:\(\pm\)ATOK8\(\pm\)EMS386 SYS \(/X\) \(/I\)
 - DEVICE=A:\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\tin}\text{\tex{
 - DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8A SYS /UCE=A: ¥ATOK8¥ATOK8 UCE
 - DEVICE=A: YATOK8YATOK8B.SYS
 - DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8EX SYS
 - ●DPMI 規格管理下で ATOK8 を安定動作させる
 - DEVICE=A:¥MDEV¥ISOPRO¥VMM386 FXF /I /II ← MemoryServerII DEVICE=A: YDDSYKKCELING SYS
 - DEVICE=A:\(\perp\)ATOK8\(\perp\)ATOK8A.SYS \(/UCF=A:\(\perp\)ATOK8\(\perp\)ATOK8\(\perp\)ATOK8\(\perp\) DEVICE= A: ¥ATOKR¥ATOKRR SYS
 - DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8EX.SYS
 - ●BドライブにあるATOK8環境ファイルを使用する DEVICE=A:\(\pma\)ATOK8\(\pma\)ATOK8A.SYS \(/UCF=B:\(\pma\)ATOK8.UCF DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8B SYS
 - DEVICEHIGH=A:WATOKRWATOKREX SYS
 - ■漢字入力モードの初期値を力ナ漢字変換にする DEVICE=A:\u00e4ATOK8\u00e4ATOK8A.SYS /UCF=A:\u00e4ATOK8\u00e4ATOK8.UCF /M=1 DEVICE=A: ¥ATOK8¥ATOK8B.SYS DEVICEHIGH=A: ¥ATOK8¥ATOK8EX SYS

11 解説 ▼ATOK8A.SYS のパラメータについて

通常では ATOK8 は MS-DOS 起動時に、ATOK8 環境ファイル「ATOK8.UCF」 の内容を読み込み、その内容に沿って入力環境を構築します。しかし、CONFIG.SYS の ATOK8A.SYS にオブションを付けて起動すると、ATOK8 環境ファイルの設定 内容より、CONFIG.SYS での設定の方が優先されます。

▼ATOK8 動作環境の設定方法

CONFIG.SYS にオブションを設定する以外に ATOK8 の動作環境を設定するには、 環境設定ユーティリティ (ATUT.EXE) またはジャストウィンドウ (IW2) の IW 環 境設定で行う方法があります。設定内容はいずれも ATOK8.UCF に保存されます。 ATUT.EXE は、ATOK8 が付属する製品に含まれるユーティリティです。

EMS386.SYS

●VCPI 規格でプロテクトメモリを管理する

MS-DOS 版一太郎 Ver.5/花子 Ver.3/三四郎/五郎に付属する VCPI 規格対応のよ モリマネージャです。i80386/i80486CPU を搭載したパソコンで最大 16MB まで管理 します。

■書 式

DEVICE=[d:][path]EMS386.SYS [/3 | /4] [/W=XX, XX, XX, XX | /Q=XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX] $\lceil / X \rceil \lceil / I \rceil$

バラメータ	設 定 内 容	
/3	EMS 規格のバージョンを 3.XX に設定する	
/4	EMS 規格のバージョンを 4.XX に設定する (既定値)	
/W 指定したアドレスに強制的に EMS 物理ページを設定する		
/Q	指定したアドレスの空領域に EMS 物理ページを設定する	
/X	64KB のハイメモリを利用できるようにする	
/1	起動時にメモリ設定情報を表示する	

- ●ハイメモリ (HMA) を利用できるようにする DEVICE=A: YATOK8YEMS386.SYS /X
- ●EMS 物理ベージを任意のアドレスに強制的に設定する DEVICE=A:\u00e4ATOK8\u00a8EMS386.SYS /W=CO, C4, C8, CC
- ●EMS 物理ページを指定アドレスの空節域に確保する DEVICE=EMS386.SYS /0=B0, B4, B8, BC, CO, C4, C8, CC
- ●起動時にメモリ設定情報を表示する DEVICE=A:\(\pmaxATOK8\)\(\pmaxBMS386.SYS\) /I

●EMS バージョンを指定する

DEVICE=A:¥ATOK8¥EMS386.SYS /3 ← LIM EMS 3.X
DEVICE=A:¥ATOK8¥EMS386.SYS /4 ← LIM EMS 4.X

1解説

▼サウンド BIOS の切り離し

98 シリーズを使う場合、パソコン本体のサウンド BIOS が「使用する」に設定してあると、EMS チモリが解保されません。「サウンド BIOS」とは、パソコンに内蔵されている FM 音楽・SSG 音楽などのサウンド機能の制即プログラムです。このサウンド機能は一部のゲームソフトでしか使用しないので、通常は切り難しておいても問題はありません。切り難しは次の手腕で行います。

- ① 配 キーを押しながらリセットボタンを押します。
- ②セットアップメニューが表示されるので、 19 キーを押し、「サウンド機能」の 項目があるページを表示します。
- ③「切り離す」にカーソルを移動し、 [SC キーを押します。

▼PC-H98/98MATE シリーズでの使用

PC·H98 シリーズで使用する場合は、ハードディスクの DMA チャネルを「3」に 設定してください。また、PC·H98 model105で使用する場合は、内蔵ハードディス クは「互換モード」を選択する必要があります。

PC-H98 や 98MATE をハイレゾリューションモードで起動する場合は、あらかじめ SWITCH コマンドでコンペンショナルメモリを 640KB に設定する必要があります。

▼MS-DOS Ver.5.0A のメモリマネージャとの共存

EMS386.SYS は、MS-DOS Ver.5.0A の HIMEM.SYS と同時に CONFIG.SYS に 指定することはてきません。また SMARTDRV.SYS や RAMDISK.SYS などのメ モリを活用するデバイスドライバも同様に作用できません。必ず EMSDISK.SYS や EMSCACHE.SYS を使用してください。

▼ジャストシステム製メモリ拡張ボードの使用

ジャストシステム製メモリ拡張ボードを使用している場合は、ボードを「リニアモード」に設定してください。

EMSDISK.SYS p.227 EMSCACHE.SYS p.228

EMSDISK.SYS

●メモリ上に RAM ディスクを設定する

EMS386.SYS で確保した EMS メモリ上に指定した容量の RAM ディスクを設定します。

1書式

DEVICE=[d:][path]EMSDISK.SYS /K=nnnnnK

パラメータ	設定内容
/K	RAM ディスクとして確保するメモリ容量を KB 単位で指定する

1 使用例

● RAM ディスクに 2MB (2048KB) を割り当てる DEVICE=EMSDISK.SYS /K=2048K

1 解説

▼RAM ディスクとは

RAMディスクとはメモリ上に作るドライブのことで、ハードディスクなどに比べ て高速なデータの読み書きが可能です。98 シリーズでは、RAMディスクは接続されているドライブの最終ドライブ名が割り振られます。

EMSDISK.SYS は必ず EMS386.SYS より後に記述してください。また、他のメーカーのメモリマネージャとは共存できません。

▼RAM ディスクの記憶内容

バソコンのリセットボタンを押したり電源をOFFにすると、RAMディスクの記憶内容は指法されます。したがってRAMディスクには、突然の停電やバソコンの ハングアップなどの際に失っては据るようなデータを格納することは、避けた方がよ いでしょう。

PRINT EMS386.SYS p.225 EMSCACHE.SYS p.228

EMSCACHE.SYS

●メモリ上にディスクキャッシュを設定する

EMS386.SYS で確保した EMS メモリ上に、指定した容量のディスクキャッシュ を設定します。なお、書込みデータはキャッシュ対象になりません。



DEVICE=[d:][path]EMSCACHE.SYS /K=nnnnK [/D=nnnn] [/X=nnnnnn][/H=nnn][/I]

パラメータ	設定内容
/K	ディスクキャッシュに確保する容量を128K~8192KからKB単位で指定する
/D	キャッシュ対象とするフロッピーディスク装置番号を1-4の範囲で指定する
/x	キャッシュ対象とする SCSI型 HDD の ID 番号を 1~6 の範囲で指定する
/H キャッシュ対象とする SCSI 以外の HDD 装置番号を指定する	
/1	起動時にディスクキャッシュ設定情報を表示する

■ 使用例

- ●1 台目の SCSI ハードディスクに 2MB (2048KB) のキャッシュを設定する DEVICE=EMSCACHE.SYS /K=2048K /X=1
- ●1台目のIDEハードディスク装置に2MB(2048KB)のキャッシュを設定する DEVICE=EMSCACHE.SYS /K=2048K /H=1
- ●2 基のフロッピーディスク装置に 512KB のキャッシュを設定する

1解説

▼使用時の注意点

モーターが一定時間後に停止するタイプの FDD 装置を採用する機種 (98NOTE シ リーズ、PC-386AR など)、または 1.44MB のフロッピーディスクドライブは、 EMISCACHE SYS のキャッシュ対象にできません。また、NEC ハードディスクイ ンターフェイスに完全互換でない場合は、EMSCACHE SYS の対象にできない場合 があります。PC H98model60/70/10/0 の内蔵ハードディスクを/H オブションで指定

Page EMS386.SYS p.225 EMSDISK.SYS p.227

DEVICE=EMSCACHE SYS /K=512K /D=12

228 第3章 その他のデバイスドライバ一覧

するには、必ず「/H=3」を指定してください。

VMM386.EXE

●VCPI 規格でプロテクトメモリを管理する

最大 64MB までのブロテクトメモリを、VCPI 規格に準拠して管理します。一太 郎 Ver.5 と Windows を共存させることができます。

■書 式

DEVICE=[d:][path]VMM386.EXE [/E | /NE][/F=XX] [/W=XX-XX][/3 | /4 | /J[=X]][/EH=nnn][/X | /NX] [/H=nn | /NH][/XH=nnn][/U[=XX] | /NU][/V | /NV] [/CA][/ROM=XX-XX. ···][/HROM=XX-XX. ···] [/@=EMM386.SYS][/M[=XX:YY-ZZ][/NECID][/I] [/B=nnn][/M[=xx:v]][/T=EXTDSWAP.SYS]

バラメータ	設 定 内 容		
/E	EMS (LIM EMS4.0) を使用する (既定値)		
/NE	EMS を使用しない		
/F	EMS 物理ページを割り当てる、先頭アドレス (C0/C4/C8/CC/CD) を設定する		
/W	強制的に割り当てる、EMS 物理ページアドレスを設定する		
/3	LIM EMS3.2 互換モードに設定する		
/4	LIM EMS4.0 互換モードに設定する (既定値)		
/J	拡張LIM EMS4.0モードに設定する(ウィンドウ数を1~4の範囲で指定可能)		
/EH	EMS のハンドル数を 16~128 の範囲で指定する (既定値は 64)		
/x	XMS を使用する (既定値)		
/NX	XMS を使用しない		
/H	HMA を使用 (HMA サイズを 0~64 から指定可能) する (既定値)		
/NH	HMA を使用しない		
/XH	HMA を使用しない		
/U	UMB を使用 (アドレスを 16 進数 4KB 単位で指定) できるようにする		

バラメータ	設 定 内 容		
/NU	UMB を使用しない (既定値)		
/V	VCPI を使用する (既定値)		
/NV	VCPI を使用しない		
/CA	Cx486DLC のキャッシュを ON にする		
/ROM	EMS ページフレームや UMB に割り当てを禁止する領域を、16 進数 4KB 単位で指定する		
/HROM	ハイレゾモード使用時に UMB に割り当てを禁止する領域を、16 進数 4KB 単位で指定する		
/@	ハイレゾモード使用時に指定する (コンペンショナルメモリ 758KB に対応させる)		
/M	SCSI または SASI ハードティスクの BIOS ROM を密箱域に移動する (/M だけのときは自動サーチして BIOS を移動する) XX 移動走の ROM アドレスセグメント上位2 バイトを指定する YV 移動する ROM 容量を指定する ZZ 移動先の ROM アドレスセグメント上位2 バイトを指定する		
/NECID	UMB で BIOS をふさいだとき、Windows 起動時の NEC-ID チェックをクリアし、起動できるように設定する		
/1	起動時に VMM386.EXE のメモリ設定情報を表示する		
/B	仮想1・0 パンクメモリ使用時のサイズを 10 進数で指定する		
/T	DOSSHELL の拡張タスクスワップ対応ドライバを組み込む		

- ●XMS (HMA/UMB/EMB) を使用できるようにする DEVICE=VMM386.EXE /X /H /U
 - ●EMS ハンドル数を 16 に変更しメモリを節約する DEVICE=VMM386 EXE /FH=16
 - ●サウンド BIOS 上に強制的に EMS ベージフレームを設定する DEVICE=VMM386 FXF /W=CC /F=C0 ← COOOOh~CFFFFh (64KB) (□\$11) 当 T &
- ●UMB を利用する
 - DEVICE=VMM386.EXE /IJ COOOOh~DFFFFh の空き領域をUMBにする DEVICE=VMM386.EXE /U=D0-D7 ← D0000h~D7000h を強制的に UMB にする DEVICE=VMM386.EXE /U=D0-D7. E8-F4 → 複数の領域を強制的に UMB にする

- ハードディスクの BIOS を移動し UMB を広くする DEVICE=VMM386.EXE /U /M ◆ SCSI/SASIのROM を A5000h に移動する DEVICE=VMM386.EXE /U /M=D8:16-F0 ← IDEのROMをF0000hに移動する
- NEC-ID を UMB でふさいだときに Windows を起動できるようにする DEVICE=VMM386.EXE /U=D0-D7, E8-F4 /NECID
- 起動時にメモリ設定情報を画面に表示する DEVICE=VMM386.EXE /I
- ■MS-DOS Ver 5.0A の拡張タスクスワップ対応ドライバを組み込む DEVICE=VMM386.EXE /T=A:\u00a4DOS\u00a4EXTDSWAP.SYS

1解説

▼VMM386.EXE の特徴

MemoryServer II になって、メモリマネージャのファイル名は VMM386.EXE に 変更されました (前バージョンの MemoryServer では VMM386.SYS)。主な特徴は 次の3点です。

- ●64MB までのプロテクロメモリを管理可能
- ●MS-DOS Ver.5.0A の拡張タスクスワップ対応ドライバに対応
- ●ハードディスク (SASI/SCSI/IDE) の BIOS を移動可能

なお、前バージョンでは DPMI サーバが内蔵されていましたが、VMM386.EXE から切り離されています。そのかわり DPMI32 EXE という別ブログラムがあり コ マンドラインから実行することで DPMI サーバを起動できます。

▼ハードディスク BIOS の移動

/M オブションプアドレス記述を省略 (/M のみ) すると、UMA 内にあるハード ディスク BIOS (SASI 型及び SCSI 型の双方が対象) を自動的に A5000h~A7FFFh (12KB) に移動します。これにより連続した UMB を広く取ることができます。 IDE 型ハードディスクの BIOS を移動するには、「/M=D8:16-F0」などのように指定し ます。この指定は「D8000h から 16KB の BIOS を F0000h に移動する」という意味 です。

たお、/M は移動先のアドレスが正しいかどうかをチェックしません。使用されて いるアドレス上に重複して指定しないように注意が必要です。またアイ・オー・デー タ棒器のシリコンディスク (SDB シリーズ) や 98NTⅡ使用時には、/M は使用でき ません。

▼UMA 上の BIOS ROM のアドレス ⑩ p.85

UMA のどの位置に BIOS (ハードディスクなどハードウェアを制御する ROM) が 割り当てられているかは、それぞれ使用するパソコン機種や周辺機器機種によって異 なります。一般的にはIDE型ハードディスクはD8000h~DBFFFh. SCSI型ハード ディスクはDC000h~DCFFFh、SASI型ハードディスクはD7000h~D7FFFhに BIOS が割り当てられています。E8000h~F4FFF は BASIC BIOS が割り当てられて います。なお、ノート型バソコンでは次の領域は常にハードディスクや RAM ドラ イブの BIOS で埋められているため、UMB に設定できません。

機 種	アドレス範囲	
98NOTE シリーズ	D8000h~DBFFFh	
PC-386NOTE AE/AR/W/WR	D8000h~DBFFFh	
PC-386NOTE A/BookL	D4000h~DFFFFh	
PC-486NOTE AS	D8000h~DBFFFh	

DPMI32.EXE

●DPMI サーバを起動する

VCPIを利用して DPMI サーバを起動します。 コマンドラインとデバイスドライ バの双方の形式で使用することができます。

1書式

- I. DEVICE=[d:][path]DPMI32.EXE [/S=XX][/L=XXXX]
 [[/X | /NX] | [/V | /NV]]
- п. DPMI [/S=XX][/L=XXXX][/U | /NU][/ON | /OFF][/R]

※ Ⅰ はデバイスドライバ形式/Ⅱ はコマンド形式のときの書式

バラメータ	設 定 内 容
/s	ストリームバッファの容量を1~64の範囲で1KB単位で指定する(既定値は4)
/L	DPMI が提供する LDT 数を 512~8192 の範囲で指定する (既定値は 8192)
/x	DPMI のメモリ資源を XMS メモリから調達する
/NX	DPMI のメモリ資源を XMS メモリから調達しない (既定値)
/V	DPMI のメモリ資源を VCPI から調達する (既定値)
/NV	DPMI のメモリ資源を VCPI から調達しない
/U	UMB をストリームバッファに利用する (DOS=UMB 指定時のみ)
/NU	UMB をストリームバッファに利用しない (既定値)
/ON	/OFF で停止した DPMI サーバを有効にする
/OFF	DPMI サーバを一時的に停止する
/R	DPMLEXE の常駐を解除する

- ●CONFIG.SYS から DPMI サーバを起動する DEVICE=DPMI32 EXE
- ●コマンドラインから DPMI サーバを起動する DPMI32 ②

1解説

DPMI32.EXE は、コマンドラインと CONFIG.SYS のどちらから実行しても同じ 機能です。ただし、コマンドラインから実行すると、不要なときにメモリ上から解除 できるという特徴があります。MS-DOS の子ブロセスからの実行はできません。 また、PC-386NOTE Aで DPMI サーバを起動する際には、レジューム機能は使 用できなくなります。

IOS10.EXE

●メモリ上に RAM ディスクを設定する

VMM386.EXE で確保したメモリ上に RAM ディスクに設定します。



- I. DEVICE=[d:][path]IOS10.EXE Size [/E | /X | /B][/S | /NS]
 [/C=nn][/D=nnnn][/L=nnnn][/Q | /NQ][/V | /NV]
 [/A=xxyxz][/W | /NW][/R=d][/M][/16 | /32]
 [/A=xyxxz][/W | /NW]
- II. IOS10 [/S | /NS][/C=nn][/D=nnnn][/L=nnnn][/A=xxyyz]
 [/W | /NW][/Y=nnnnn][/F][/K[=XXX]]
 III. IOS10 [/?]
 - * I はデバイスドライバ、II/IIIはコマンドラインでの書式

バラメータ	設 定 内 容
Size	RAM ディスク容量を 128KB~32768KB の範囲で指定する
/E	RAM ディスクを EMS 上に作成する
/x	RAM ディスクを EMB 上に作成する
/B	RAM ディスクを BMS (バンクメモリ) 上に作成する
/S	チェックサムか HiSUM によるデータ検査を行う (既定値)
/NS	データ検査を行わない
/C	クラスタサイズを 1/2/4/5/16 のいずれかで指定する (既定値は2 セクタ)
/D	ディレクトリ数を 96~2048 から 32 個単位で指定する (既定値は 192)
/L	セクタサイズを 256/512/1024 のいずれかを指定する (既定値は 512)
/Q	起動時に RAM ディスクの初期化を確認する
/NQ	起動時に RAM ディスクの初期化を確認しない (既定値)
/V	起動時に RAM ディスクを初期化する (既定値)
/NV	起動時に RAM ディスクを初期化しない (ただしブロテクトメモリ使用時には常に初期化される)
/A	RAM ディスクのアクセスランブを表示する xx ライン座標を 00-24 の範囲で指定する yy カラム座標を 00-79 の範囲で指定する (FN と指定するとシステムライン) z 表示色を 0-7 から指定する (思/赤/縁/黄/青/紫/シアン/白)

バラメータ	設 定 内 容
/W	RAM ディスクを書込禁止にする
/NW	RAM ディスクを書込禁止にしない (既定値)
/R	RAM ディスクにドライブ名を割り当てる (カレント空きドライブ~Zの範囲)
/M	DOS シェル使用時に RAM ディスクを認識させる
/16	常に RAM ディスクを 16 ビット幅でデータ転送する
/32	32 ビット CPU では常に 32 ビット幅でデータ転送する (既定値)
/Y	変更する RAM ディスク容量を 128~32768KB の範囲で指定する
/F	RAM ディスクの初期化を行う
/K	RAM ディスクのドライブ名を指定した環境変数に格納する
/ ?	コマンドヘルブを表示する

値用例

● RAM ディスクに 2MB (2048KB) を割り当てる

DEVICE=IOS10.EXE 2048 /X ← EMB上に作成 DEVICE=IOS10.EXE 2048 /E ← EMS上に作成

DEVICE=IOS10.EXE 2048 ← EMS→BMS→EMB の順に空いている先に作成 ● DOSSHELL で RAM ドライブを認識できるようにする

- DEVICE=IOS10 FXF 2048 /M
- クラスタサイズを 16 にする DEVICE=IOS10 FXF 2048 /C=16

●アクセスランブをシステムライン右端に黄色で表示する

DEVICE=IOS10.EXE 2048 /A=FN793

■コマンドラインから実行する

IOS10 /Y=1024 → 容量を 1 024KB に変更 ◆ ドライブ名を環境変数 TMP に移納

和解説

▼複数の RAM ディスクの設定

IOS10.EXE で複数の RAM ディスクを設定するには、CONFIG.SYS に連結して 登録します。最大8個まで登録できます。ドライブ名は登録した順に割り当てられます。

▼プロテクトメモリの使用

ブロテクトメモリを使用している場合は、/NV オブションを付けても RAM ディ スクはリセット時に初期化されます。

WMM386.EXE p.229 DC10.EXE p.237

DC10.EXE

●キャッシュディスクを設定する

VMM386.SYS で確保したメモリ上にディスクキャッシュに設定します。



- I. DEVICE=[d:][path]DC10.EXE Size [d:][/E | /X | /B]
 [/S | /NS][/V | /NV][/W=nnnn][/A | /NA]
 [/L | /NL][/F | /NF][/C | /NC]
- II. DC10 [/A | /NA][/L | /NL][/F | /NF][/C | /NC][/H | /NH]
 [/D | /ND][/@=Size (nnnn)][/@=RESTART (d)]
 [/@=REFRESH (d)][/@=LOCFILE (ファイル名)]
 [/@=READFAT (d)][/@=READDIR (d)]
- [/@=READFAT (d)][/@=READDIR (d)] III. DC10 [/? | /@]

※ I はデバイスドライバ、II/IIIはコマンドラインでの書式

パラメータ	設定内容
Size	キャッシュサイズを 256KB~16384KB の範囲で指定する
/E	EMS 上にキャッシュバッファを確保する
/X	EMB上にキャッシュバッファを確保する
/B	BMS (バンクメモリ) 上メモリにキャッシュバッファを確保する
/S	ブログラムの一部 (データ部) を EMS に置く
/NS	ブログラムの一部 (データ部) をコンベンショナルメモリに置く (既定値)
/V	ディスク BIOS へのキャッシュを有効にする (/E、/X 指定時の既定値)
/NV	ディスク BIOS へのキャッシュを無効にする (/B 指定時の既定値)
/W	Windows 使用時のキャッシュサイズを 0~16384 から 128KB 単位で指定する
/A	フロッピー入れ替え時に警告音を出す (既定値)
/NA	フロッピー入れ替え時に警告音を出さない
/L	キャッシュした FAT 情報をロックし、アクセスを高速化する (既定値)
/NL	キャッシュした FAT 情報をロックしない
/F	バッファ満杯時に掃き出しを行う (既定値)

パラメータ	設定内容
/NF	バッファ満杯時に掃き出しを行わない
/c	対象ドライブのキャッシングを許可する (既定値)
/NC	対象ドライブのキャッシングを許可しない
/H	キャッシュしたデータを掃き出し禁止にする(辞書などに使う)
/NH	/H の指定を解除する
/D	ディレクトリ情報をメモリ上に保持する
/ND	/D で保持したディレクトリ情報を解除する
/@=Size	キャッシュサイズを指定した容量に変更する
RESTART	指定ドライブのキャッシュデータを破棄する
REFRESH	指定ドライブの/D、/L、/H で保持した以外のデータを破棄する
LOCFILE	指定したファイルをキャッシュし、掃き出し禁止にする
READFAT	指定ドライブの FAT 情報をキャッシュする
READDIR	指定ドライブのディレクトリ情報をキャッシュする
/?	コマンドヘルブを表示する
/@	/8が付くオブションのコマンドヘルブを表示する

- ◆キャッシュバッファに 2MB (2048KB) を割り当てる
 - DEVICE=DC10.EXE 2048 ◀─── EMS→BMS→EMB の順に空いている先に作成 DEVICE=DC10.EXE 2048 /X ← EMB上に作成
- ●MS-DOS 実行時には 2048KB、Windows 実行時には 3072KB を割り当てる DEVICE=DC10.EXE 2048 /W=3072
- ●A ドライブとB ドライブをキャッシュ対象にする
 - DEVICE=DC10 EXF A: B: 2048
- ■コマンドラインから実行する
 - DC10 /H → 掃き出し禁止にする
 - DC10 /D → 最新のディレクトリ情報をキャッシュする
 - DC10 /@=Size (1024) J キャッシュ容量を 1024KB に変更する DC10 ■ 現在のキャッシュ情報を表示する

1解説

▼キャッシュを設定するメモリ種別

DCIDEXE は EMS/XMS(EMB) /BMS の3種類のナモリ上に設定できます。ディ スクキャッシュは EMB 上 (バスオブション) に作成した方がアクセススピードは高 速て、かつ細かく設定できます。ちなみに各メモリ種別のメモリ設定の最小単位は、 次のようになります。

メモリ	最小単位
EMB上に作成する	8KB 単位
EMS上に作成する	16KB 単位
BMS上に作成する	128KB 単位

▼キャッシュできないドライブ

RAM ディスク/MO (光磁気ディスク) /CD·ROM/2DD フロッピーディスク/圧縮 されたドライブには、キャッシュを設定できません。ただし、DiskXII (A・I・Soft) で作成した圧縮ドライブはキャッシュできます。

▼UMB へのロードについて

ノート型パソコンで DCI0.EXE を UMB にロードする場合、フロッピーディスク ドライブがキャッシュ対象になっていると、レジューム機能がうまく動作しない場合 があります。

▼フロッピーディスクに対するキャッシュ

フロッピーディスク装置をキャッシュ対象にすると、ドライブのモーターが常時回 転し、電が消費基が増えます。したがって、ノート型パソコンではパッテリーの消耗 が早くなる場合があります。またヘドアンロード機能(非アクセス時にヘッド位置を 退避する機能)がない装置では、フロッピーディスクが挙耗する場合があるので注意 が必要です。

▼光磁気ディスクへのキャッシュ設定

NEC 純正ユニットで読み書きてきるメディア (IBM またはセミ IBM フォーマット) 以外では、正常に動作しない場合があります。

$\boxed{\texttt{QS}} \qquad \text{VMM386.EXE} \quad p.229 \quad \text{IOS10.EXE} \quad p.235$

LUMB.EXE

●UMB に常駐プログラムをロードする

デバイスドライバや TSR (常駐プログラム) を UMB にロードします。 コマンドラインからの実行と CONFIG.SYS への登録との 2 つの方法があります。

■書 式

- I. DEVICE=[d:][path]LUMB.EXE [/INFO][/M][/S=hhhhh] [/B=d | /BN=d | /BH=d] デバイスドライバ名
- II. LUMB [[/MAP][/I][/F][/NOESC] | [/?]]
- III. LUMB [/INFO][/M][/S=hhhhh][/ENVLAST] TSR 名

※ I は CONFIG.SYS での書式、II とIIIはコマンドラインでの書式

バラメータ	設 定 内 容
/INFO	起動時に UMB の詳細情報を表示する
/M	UMB メモリ不足時にはコンベンショナルメモリにロードする
/s	ロード時に必要とするメモリ容量を16進数5桁で指定する
/B	指定する UMB ブロック番号 (d) にロードする
/BN	ノーマルモード使用時に指定する UMB ブロック番号 (d) にロードする
/вн	ハイレゾモード使用時に指定する UMB ブロック番号 (d) にロードする
/MAP	UMB マップを表示する
/1	UMB のブロック情報を表示する
/F	UMB のフリーエリア情報を表示する
/NOESC	UMB マップをテキストモード (モノクロ) で表示する
/?	コマンドヘルブを表示する
/ENVLAST	環境エリアを UMB 最上位に作成する

● 使用例 ◎ p.129

●PRINT.SYS を1番目のUMB ブロックにロードする (CONFIG.SYS)
DEVICE=A: WIMDEVWIOSPROWI LIMB FXF //M /R=1 A: WINDSWPRINT SYS

DOSKEY コマンドを UMB にロードする

LUMB /M DOSKEY /INSERT -

●FASTOPEN をロードする際に 16368 バイト (3FF0) をあらかしめ確保する LUMB /M /S=03FF0 FASTOPEN A: B: 3

●UMA のどの領域に何があるかを調べる (UMB マップ)

LUMB /MAP

●UMB の使用状況を調べる (UMB リスト)

LUMB /I

LUMB の使い方を調べる

LUMB /? 🗐

▼LUMB.EXE の特徴

LUMB.EXE はMS-DOS Ver.5.0A に付属する DEVICEHIGH (CONFIG SYSコ マンド)と LOADHIGH (MS-DOS コマンド)の機能を合わせ持ったコマンドです。 LUMB.EXE の優れている点は、CONFIG.SYS で指定する際にロードする UMB ブ ロックを指定できる点にあります。

ただし、残念ながらコマンドラインから TSR をロードする際には、UMB ブロッ クを指定できません。なお、LUMB.EXE はあらかじめ VMM386.EXE て UMB が 確保 (/U) されていないと、使用できません。

▼LUMB 使用時の注意点 /DEVICEHIGH と混在させない



LUMB を使用する際には、次の点に注意してください。

CONFIG.SYS 内で LUMB と DEVICEHIGH を混在して使用すると、正しくロー ドプきない場合があります。

/ロードの際には/M を付ける

デバイスドライバ (または TSR) をロードする際には、必ず/M オブションを付け てください。/M を付けると UMB へのロードが失敗したときに、コンベンショナル メモリに自動的にロードしてくれます。

/ロードが不可能なデバイスドライバ

機造的に 11 個以上のデバイスエントリを持つデバイスドライバは、LUMR コマン ドで UMB にロードできません。



MELMM.386

●VCPI 規格でプロテクトメモリを管理する

最大 64MB までのブロテクトメモリを、VCPI 規格に準拠して管理します。一太 郎 Ver.5 と Windows を共存させることができます。

1 書式

DEVICE=[d:][path]MELMM.386 [/CX][/HM][/M nn, nn...] [/NC][/Pn][/SD nnnn][/SW1][/T][/XMS nnnn] [/BEnnnn][/H][/NECWIN]

パラメータ	設定内容	
/cx	Cx486DLC/SLC 用のキャッシュコントローラを動作させる	
/HM	XMS を利用する (同じディレクトリに MELMM.VXD が必要)	
/M	UMB 領域にするアドレスの先頭2桁を指定する	
/NC	EMS の一部のファンクション命令の動作を高速にする	
/Pn	EMS 物理ページ数を 2、3、8 の中から指定する (既定値は 4)	
/SD	EMS 物理ページを割り当てる先頭アドレス (セグメント) を指定する	
/SWI	D000-DFFF の SCSI/SASI ハードディスクの ROM BIOS を A500-AFFF に移動する	
/T	MS-DOS Ver.5.0A の拡張タスクスワップを利用する	
/XMS	XMS として管理するメモリ上限を KB 単位で指定する	
/BE	ブロテクトメモリをバンクメモリにするときの、バンク数(128KB単位)を指定する	
/H	EMS のハンドル数を 2~255 の範囲で指定する (既定値は 64)	
/NECWIN	UMB で BIOS をふさいだとき、Windows 起動時の NEC-ID チェックを リアし、起動できるように設定する	

- ●XMS と EMS を使用する
 - DEVICE=MELMM 386 /HM
- D0000h~D3FFFh と D4000h~D7FFFh を UMB にする DEVICE=MELMM 386 /HM /M DD. D4

- SCSI/SASI型のハードディスク BIOS を A5000h U降に移動する DEVICE=MELMM 386 /SW1 → BIOS Ø 88 mb DEVICE=MELMM.386 /HM /SW1 /M D0, D4, D8, DC ← 移動した場所をUMBにする
- MS-DOS Ver 5.0AのDOS シェルに対応させる。
- DEVICE=MELMM.386 /HM /XMS 2048 /T A:\u00acepdocuments | DEVICE=MELMM.386 /T A:\u00acepdocuments | DE
- ●EMS の一部のファンクションを高速に処理する。 DEVICE=MELMM.386 /HM /NC
- ●Cx486DLC/SLC を使用できるようにする DEVICE=MELMM.386 /CX

▼ハードディスク BIOS の移動



/SW1を指定すると、D0000h~DFFFFh にある SASI 型と SCSI 型ハードディス クの ROM BIOS は、自動的に A5000h~AFFFFh に移動します。ただし IDE 型ハー ドディスク(通常は D8000h~DBFFFh にある) は移動の対象にはなりません。また 98 NOTE では D8000h~DBFFFh はハードディスクや RAM ドライブの BIOS が知口 当てられています。したがって/SW1を指定すると正常に動作しなくなるので、注意 が必要です。

▼UMB 設定のコツ

/M は「/M DO」などのように、アドレスの上2桁を記述します。/M は16KB 単 位で指定する点を理解すると、このオプションの使い方が見えてきます。たとえばD 000h~DFFFFh の 64KB を UMB に設定するには、これを 16KB ずつに区切ります。

D4000h~D7FFFh ◆ 2番目の領域(16KB)

D8000h~DBFFFh ◆ 3番目の領域(16KB)

DC000h~DFFFFh → 4番目の領域(16KB)

▼/NC オプションの使用



アブリケーションによっては/NC オブションを設定すると、アブリケーション内 部のデータエラーが発生する場合があります。この場合は/NC オブションは取り外

HYPERDSK.EXE p.246 EXDISK.EXE p.244

EXDISK.EXE

●RAM ディスクを設定する

MELMM.386 で確保した XMS メモリ上に RAM ディスクに設定します。 CONFIG.SYS で登録する方法と、コマンドラインから実行する方法の 2 通りがあり ます。

1書式

- I. DEVICE=[d:][path]EXDISK.EXE [E | X] Size /[DIR][W]
- II. EXDISK DEVICE [E | X] Size /[DIR][W]
- III. EXDISK [R][V][M nnnn][C]

※ I はデバイスドライバ、II / III はコマンドラインでの書式

バラメータ	設 定 内 容
E	EMS 上に RAM ディスクを確保する
Х	EMB上に RAM ディスクを確保する (既定値)
Size	RAM ディスクとして確保する容量を KB 単位で指定する
DIR	ディレクトリ数を 32~480 の範囲で指定する (既定値は 128)
W	Windows 上で容量の変更を可能にする
R	コマンドから作成した RAM ディスクを取り消し、メモリを解放する
V	RAM ディスクの状態を表示する
M nnnn	RAM ディスクの容量を変更する
С	RAM ディスクの内容をクリアする

- EMBに 2MB (2048KB) の RAM ディスクを作成する DEVICE=EXDISK.EXE X 2048 ← CONFIG.SYS で指定する方法
- ●作成可能なディレクトリ数を 256 個に設定する DEVICE=EXDISK.EXE 2048/256

 Windows から RAM ディスク容量を調節できるようにする DEVICE=EXDISK FXF 2048 W

●RAM ディスクをコントロールする (コマンドラインから実行)

EXDISK R RAM ディスクを解放する (取り去る)

EXDISK V RAM ディスク情報を表示する
EXDISK M1024 RAM ディスク容量を 1024KB に変更する

EXDISK C RAM ディスクの内容を消去する

EXDISK C RAM ディスクの内容を消去する

解説 ▼コマンドラインからの実行

EXDISK EXE は、コマンドラインから RAM ディスクを作成することもできます。 また、コマンドラインから作成した RAM ディスクは、R オブションで RAM ディ スクそのものを消してしまうことができます (CONFIG.SYS で作成した RAM ディ スクは不可)。 なお、コマンドラインから RAM ドライブを作成するには、あらかし め CONFIG.SYS に「LASTDRIVE」コマンドで最終トライブを登録しておく必要 があります。

▼XMSDISK.EXE との違い

MELWARE には、RAM ディスクとして「EXDISK.EXE」と「XMSDISK.EXE」が付摘しています。しかしアクセススピードが高速なこと、Windows 上(デバイスドライバモニタ)から容量を変更できること、などの理由から EXDISK.EXE の方が高機能です。EXDISK.EXE は「MELWARE for Windows」のディスクに含まれます。

▼Windows からの容量変更

「MELWARE for Windows」をインストールすると、Windows にグループ
「MELWARE for Windows」が自動生成されます。これは Windows 上で使う各
施工ペストライリティが格勢されていて、この中の「デパイスドライバモニタ」で RAM
ディスク容量を変更することができます。ただし容量変更は RAM ディスク作成時 に W オプションを付けている場合のみ有効です。



HYPERDSK.EXE

●キャッシュディスクを設定する

MELMM.386 で確保した XMS メモリ上にキャッシュディスクを設定します。 CONFIG.SYS で登録する方法と、コマンドラインから実行する方法の 2 通りがあります。

●書 式

- I. DEVICE=[d:][path]HYPERDSK.EXE [C:nnnn][CW:nnnn]
 [S | W][E][D]
- ${\tt II.} \ \ HYPERDSK=[C:nnnn][CW:nnnn][S\mid W][E\mid D]$

※ I はデバイスドライバ、II はコマンドラインでの書式

バラメータ	設定內容
С	MS-DOS 動作時のキャッシュディスク容量を KB 単位で指定する
CW	Windows 動作時のキャッシュディスク容量を KB 単位で指定する
S	書込処理をライトキャッシュバック (遅延書込) に設定する
W	書込処理をリアルタイムに行う(既定値)
E	HYPERDSK の機能を有効にする (既定値)
D	HYPERDSK の機能を一時的に無効にする

- DOS 用に 3072KB のキャッシュを割り当てる
 DEVICE=HYPERDSK.EXE C:3072 ← CONFIG.SYS で指定する方法
- HYPERDSK C:3072 → コマンドラインから実行する方法

 Windows 起動時にキャッシュ容量を 2048KB にする
 DEVICE=HYPERDSK.EXE C:3072 CW:2048
- 書込処理にもキャッシュを効かせる DEVICE=HYPERDSK.EXE C:3072 CW:2048 S

1解説

▼XMSCHACHE.EXE との違い

MELWAREにはディスクキャッシュとして「HYPERDSK.EXE」と「XMSCACHE. EXE」が付属しています。しかしアクセススピードが高速なこと、Windows I: (デ バイスドライバモニタ)から容量を変更できること、などの理由から HYPERDSK. EXE の方が高機能です。HYPERDSK.EXE は「MELWARE for Windows」のディ スクに含まれます。

MELMM.386 p.242

UMBLOAD.SYS

●UMB に常駐プログラムをロードする

デバイスドライバや TSR (常駐ブログラム) を UMB にロードします。コマンドラインからの実行と CONFIG.SYS への登録との2つの方法があります。

書 式

- I. DEVICE=[d:][path]UMBLOAD.SYS [/UA:n] デバイスドライバ名
- II. UMBLOAD [AU:n] TSR名

※ I は CONFIG.SYS での書式、II はコマンドラインでの書式

パラメータ	設 定 内 容
/UA:n	指定する UMB ブロック番号 (n) にロードする

● 使用例 ◎ p.155

- ●PRINT.SYS を1番目のUMB ブロックにロードする (CONFIG.SYS) DEVICE=A: ¥MEL4WINYUMBLOAD.SYS /UA:1 A: ¥DOS¥PRINT.SYS
- DOSKEY コマンドを 4 番目の UMB ブロックにロードする UMBLOAD /UA:4 DOSKEY /INSERT ☑
- ●UMB のブロック番号/UMB の使用状況を調べる UMBLOAD □

1解説

▼UMBLOAD の特徴

UMBLOAD は MS-DOSVer.5.0A に付属する DEVICEHIGH (CONFIG.SYS コマンド) と LOADHIGH (MS-DOS コンド) の機能を含わせ持ったコマンドです。 UMBLOAD の優化でいる点は、ロードする UMB ブロックを指定できる点にあります。 UMB のブロック番号を調べるには、「UMBLOAD □」と入力します。 左端の「No.ic 起示される番分が UMB ブロック番号です。 なお、 UMBLOAD は CONFIG. SYS て使用する際には、UMBLOAD SYS を使用し、コマンドラインから使用する際には UMBLOAD COM を使用します。 書きは同じてす。

DEVICEHIGH p. 189

第4章 トラブル対策一覧



ここでは、CONFIG.SYS や AUTOEXEC. BATをカスタマイズする際に突き当たる、さまざまなトラブルを回避する方法を紹介します

CONFIG.SYS AUTOEXEC.BAT

♀ CONFIG.SYS の設定が反映されない!!

この場合は次の2点をチェックしてください。

☆再起動を実行したか?

CONFIG.SYS を修正しただけでは、システムには何の影響もありません。修正内容を有効にするには、CONFIG.SYS を保存した後にリセットボタンを押して、バソコンを再起動してください。

☆CONFIG SYS の格納場所は正しいか?

MS-DOS は起動ドライブのルートディレクトリにある CONFIG.SYS を読み込み、 システムに反映させます。それ以外の場所に CONFIG.SYS を作成しても無視されま す。

♀ 起動時に「CONFIG.SYS が大きすぎます」と表示される

このメッセージは主に次のケースで表示されます。

☆デバイスドライバのロード失敗

何らかの原因でデバイスドライバを大モリにロードできなかった場合に、まれに表示されます。筆者の経験したケースでは、CONFIGSYS IC 「DEVICEHICH SMARTDRV. SYS 2048 128」という行があるために、この庭状が出ました。これ は「DEVICE=SMARTDRV.SYS 2048 128」と修正することで同題できました。

通常はUMBにロードできなくても、自動的にコンベンショナルメモリにロード されるはずです。しかし、環境によっては、デバイスドライバとの相性が悪い場合に、 このようなケースが起こり得ます。

☼実際に CONFIG.SYS の行数が多すぎる

起動時に MS-DOS は CONFIG.SYS をメモリに読み込んで、1行1行を解析します。 しかし CONFIG.SYS 自体のファイル容量が大きすぎると、MS-DOS が読み込めずにこのようなメッセージが表示されます。

♀ 「CONFIG.SYS に無効なコマンドかパラメータがあります。 と表示される

CONFIG コマンドの記述をミスタイプしていると表示されます。表示された行番 是の CONFIG コマンドとオブションの記述を修正してください。

・「以下のファイルが無効または見つかりません」と表示される

このエラーメッセージは、CONFIG.SYS で記述してある場所に、指定したデバイ スドライバが本当に存在しないときに表示されます。たとえば次のように記述したと します。

DEVICE= A: VDOS¥KKCELING SYS

このとき A ドライブのサブディレクトリ「DOS」に、デバイスドイライバファイ ル「KKCFUNC SYS」が存在しないとエラーなります。また、バス設定やファイル 名をミスタイプしている可能性もあるので、スペルのチェックが必要です。

記動の途中でパソコンがハングアップする

これはCONFIG.SYS または AUTOEXEC.BAT の中に、メモリの重複使用など の不正な設定があるために起こります。たとえば、ハードディスクが使用しているア ドレスを強制的に UMB に割り振ったときなどに起こります。

このような事態に陥ったら、次の手順で回避してください。

①別のドライブからの MS-DOS 起動

MS-DOS 起動用フロッピーディスク (または別のハードドディスクドライブ) から MS-DOS を起動します。

※このような事態に備えて、エディタ (SEDIT.EXE) やファイル修復コマンド (UNDELETE.EXE/UNFORMAT.COM/CHKDSK.EXE など)を格 納した MS-DOS 起動用ディスクをあらかじめ用意しておくと安全です

②CONFIG SYS の修正

ハングアップしたドライブの CONFIG.SYS をエディタで修正し、再起動します。

なお、ここで重要になるのが、どこが問題を引き起こしている行かを見分けるコツ です。一般的な対策としては、CONFIGSYSの中からあやしけなドライバを1行進 んて REM コマンドで無効にして、再起動してみることです。もし正常に起動できた ら、REM 指定した行に原因があることがわかります。同じ要領で次々に行うと、問題の CONFIG.SYS 行を被り込むことができます。

起動時に「環境のためのメモリが足りません」と表示される

これは環境変数エリアが容様不足であるため、SET コマンドまたは PATH コマンドなどが正常に行われなかったときに表示されるメッセージです。この場合は、次のように COMAND.COM にたオブションを付けて、容量を既定値 256 バイトより多く指定します。

SHELL=A:YCOMMAND.COM /P /E:384 - 384バイトに指定

♀ AUTOEXEC.BAT は作ってあるのに実行されない!

この場合は次の3点をチェックしてください。

☆ファイル名は正しいか?

ファイル名が「AUTOEXEC.BAT」であるかどうかをもう一度チェックしてください。1文字でもスペルを間違っていると自動実行されません。

☆AUTOEXEC.BAT の格納場所は正しいか?

MS DOS は起動時に、起動ドライブのルートディレクトリに AUTOEXEC.BAT を探します。それ以外の場所にあると無視されます。AUTOEXEC.BAT を発足でき ないと DATE コマンドと TIME コマンドを実行して、MS DOS ブロンブト (A)) を表示します。

☆COMMAND.COM に/D オプションが付いていないか?

CONFIG.SYS の SHELL 行た、「SHELL = YCOMMAND.COM /P /D」のよう に/D オプションが付いていると AUTOEXEC.BAT が自動実行されなくなります。 /D はマニュアルにない聴しオプションで、一時的に AUTOEXEC.BAT を無視しま す。/D は意図的に AUTOEXEC.BAT を無動にしたいさきに使うと便利です。

◆ AUTOEXEC.BAT で指定したドライブにテンポラリファ イルが作成されない

AUTOEXEC BAT の中で、SET 命令で環境変数「TEMP」に RAM ドライブを 指定すると、MS-DOS コマンドや DOSSHELL の動作を高速に実行できます。この ときドライブ名に¥記号を付けないと、指定したドライブにテンボラリファイルが作 成されずに、起動ドライブのルートディレクトリに作成されます。

SET TEMP = D:¥

JW2 対応製品 (-太郎·三四郎·花子·五郎)

インストール時に「メモリが足りません」と表示される

メインメモリの空き容量が小さくて、インストールブログラム「INST.COM」が 記動するだけのメモリを確保できないときに表示されます。CONFIG.SYSや AUTOEXEC BAT からメモリを浪費しているプログラムを取り除いてリセットして から、再実行してください。

インストール時に「ディスクの空き容量が足りません」 と表示される

インストールに必要とするディスクの空き容量が、インストール先のハードディス クにない場合に表示されます。まず必要な容量を確保した上で、インストールコマン ド「INST」を再事行してください。

インストール時に「80286 以上の CPU が必要です」 と表示される

使用しているパソコンの CPU (中央演算装置) が i80286 (インテル製 CPU の型番) より下位の CPU を積んていると、JW2 対応製品は使用できません。 PC-9801VM や UV などがそれに当たります。これらの製品を快適に動かすには i80486 以上 (98 MATE など) が理想的です。

インストール時に「MS-DOS Ver.3.10以上を使用して ください」と表示される

MS-DOS Ver.3.10 より古いパージョンでは、JW2 対応製品は使用できません。できれば MS-DOS Ver.5.0A 以上をお使いください。

撃 起動時に「EMS メモリが足りません」と表示される

JW2 対応製品は起動時に EMS メモリを発見すると、そこに作業領域を輸保します。しかし、必要な容量を EMS に確保できないと上記のようなエラーメッセージを表示し、起動を中止します。

♀ 起動時に「ATOKB が組み込まれていません」と表示される

JW2 Pは製品を基射するにはATOK8 が使用できる状態になっていることが必要 です。CONFIG.SYS にATOK8 のデバイスドライバを登録するか、ADDDRY コマ ンド (p.105)でATOK8 を登録してください。CONFIG.SYS で複数の FEP を登録 している場合は、SELLKKC コマンド (p.103)でATOK8 を選択してください。

「他のプログラムがプロテクトモードを使用しています」 と表示される

JW2 対応製品を起動するときに、VCPI 規格に対応していないメモリマネージャ を使っていると、このメッセージが表示されます。たとえばEMM386.EXE (NEC 版 MS-DOS) がそれに該当します。 IW2 対応製品に付属するメモリマネージャ (EMS 386.SYS) か、VCPI に対応したメモリマネージャ (MELWARE for Windowsや MemoryServer II) を使用してください。 @@ p.169

起動時に「NECPM.MNG が見つかりません」 と表示される 🚱 p.167

環境変数「IW2P」に必要なバスが指定してないとこのメッセージが表示されます。 環境変数は AUTOEXEC BAT の中で SET 命令で指定します。

SET_JW2P=A:¥JW2:A:¥TAR05 ← 一大郎 Ver.5 のみのバス

SET JW2P=A:¥JW2;A:¥SANSIRO ← 三回郎のみのバス

SET_JW2P=A:\U00a4JW2;A:\U00b4HANA3;A:\U00b4JEDIT - 花子 Ver.3 のみのバス

SFT .IW2P=A:∀.IW2:A:¥GORO:A:¥.IFDIT → 五郎のみのバス SET_IW2P=∆*¥.IW2*∆*¥TARO5*∆*¥SANSIRO*∆*¥HANA3*∆*¥GORO*∆*¥.IFDIT ← 核会

JW2 対応製品を起動できない

次の点をそれぞれチェックしてください。

- ・CONFIG SYS に ATOK 8 は登録されていますか?
- ・AUTOEXEC.BAT の PATH コマンドに「A: ¥JUST5」が登録されていますか?
- ・AUTOFXEC BAT で環境変数「JW2P」に必要なパスは指定していますか?
- ・メインメモリに 200KB (キロバイト) 以上の空き容量がありますか?
- · VCPI 規格対応のメモリ設定ドライバを CONFIG.SYS に登録してありますか?
- ・プロテクトメモリ (拡張メモリ) は 3072KB以上使用可能ですか?
- · CONFIG.SYS の FILES は 30 以上に設定してありますか?
- MS-DOS のバージョンは310以上を使用していますか?

パソコン起動時に変なメッセージが表示される

JW2 対応製品に付属するメモリマネージャ「EMS386.SYS」は、バソコン起動時 に次のようなエラーメッセージを表示することがあります。

☆「拡張メモリが利用できません」

プロテクトメモリを認識できないときに表示される重大なメッセージです。 パソコ ンにプロテクトメモリが増設されていないか、増設したメモリボードのアドレスが間 違っているか、またはメモリボードのハード的な故障であるかが考えられます。

☆「すでに拡張メモリマネージャが組み込まれています」

複数のメモリマネージャが CONFIG.SYS に重複して登録されている場合に表示されます。CONFIG.SYSに登録されているデバイスドライバを再チェックしてください。

☆「ページフレームを設定することができません」

EMS ページフレームを確保するべき UMA 領域のアドレス (既定値では C0000h-CFFFFh の GKB を 場の周辺機器が使用していて、正常に確保できないときに表示 されます。多くの場合、パソコンの中ウンド BIOS が「使用する」に設定されている ことに原因があります。 配 = 十一を押しながらパソコンを起動し、サウンド BIOS を 「切り嫌す」に設定してください。

「スワップファイルが読込専用のため使用できません」 と表示される

一大郎 Ver-5 は、基齢時に JW 環境変変で指定してあるバス(既定航は A: Y JW2) にスワップファイル (JW.SWA P-S88)を発見するとこのメッセージを表示します。 通常は一大郎を正常終了するとスワップファイルは(動削除されますが、何らかの庭 因で過去に一大郎 Ver-5 を起動したまま電源を OFF (またはリセット) にしたことが あると、このスワップファイルが残ったままになります。この場合は次のように入力 すると、このエフーメッセージを消せます。

ATTRIB A: ¥JW2¥JW_SWAP.\$\$\$ -R 💹

「編集作業領域〈ファイル〉が読込専用のため使用できません」 と表示される

一太郎 Ver.5 は起動時に IW 環境設定で指定してあるバス (既定値は A: ¥ JW2) に編集作業領域ファイル (JW_WMM.\$\$\$)を発見するとこのメッセージを表示しま す。通常は一太郎を正常終了すると編集作業領域ファイルは自動削除されますが、何 らかの原因で過去に一太郎 Ver.5 を起動したまま電源を OFF (またはリセット) にし たことがあると、このファイルが残ったままになります。この場合は次のように入力 すると、このエラーメッセージを消せます。

ATTRIB A:\fyw2\fyJW_WMM.\fis -R 3

♪ JW2 対応製品の動作が遅くて困る

この場合、次の点をチェックしてください。

☆編集作業領域のメモリサイズは適切ですか

プロテクトメモリから編集作業領域のメモリサイズを差し引いた容量が 2MB 以上 になるように設定してください。逆に編集作業領域が少なすぎると、「編集作業領域」 をハードディスク上に編集領域を確保しようとして、この場合も動作は遅くなります。

☆ブロテクトメモリは十分ですか

IW2 対応製品では 3MB~4MB 以上のプロテクトメモリを動作条件としています が、快適に動かすには8MB~14MBクラスが理想的です。特に五郎は多くのメモリ を消費するので、他の JW2 対応製品をスワップファイルを使わずにすべて同時起動 するには、14MB 前後のブロテクトメモリが必要になります。

なお、同じブロテクトメモリでもバソコン普面の拡張スロットに装着するタイプよ モリボードを使用している場合は、メモリ容量が十分であってもアクセスは遅くたり ます。32 ビット幅でデータ送信ができる内部増設型メモリボードを使用することを お勧めします。

☆CPUはi80486以上ですか

使用するバソコンの CPU が i80286/i80386SX クラスだと、検索処理や画像表示な どで動作が鈍くなります。JW2 対応製品はグラフィック処理が多いので、i80486 以 上のマシンの使用が理想的です。

☆フォントキャッシュは設定していますか □ p.173

一太郎 Ver.5 ではイメージ編集モードでフォントイメージを表示するときに、フォ ントファイルへのアクセスがひんばんに行われます。フォントキャッシュを設定する ことで、アクセス回数を減らし、高速な画面表示ができるようになります。

☆ディスクキャッシュは設定していますか

ディスクキャッシュを設定すると辞書ファイルへのアクセスや、コマンド宝行が高 速になる場合があります。IW2 対応製品にはEMSCACHE.SYS というディスク キャッシュドライバが付属しています。

DPMI コマンドを使うと動作が不安定になる

MS-DOS Ver 5 0A 以上に付属する DPMI コマンドを実行する場合は、ATOK8A。 SYS に/Z=1 オブションを必ず付加してください。また、DPMI コマンドを使用した いのに/Z=1 オブションを付けておくと、これも JW2 対応製品の動作が不安定にな るので注意してください。

♪ JS TextEditor を起動できない

AUTOEXEC.BAT に「SET_IW2P=A: ¥ IEDIT」が登録されていない可能性が あります。ない場合はテキストエディタ (MS-DOS の場合は SEDIT コマンド) で登 録してください。

Windows

MS-DOS Ver.5.OA と Windows3.1 のメモリマネージャは同じなの?

♀ 「一般保護違反」「ページ違反」などのエラーが表示される!

このメッセージは、メモリ管理上のトラブルが発生し、Windows を正常に動作で さなくなったときに表示されます。このエラーは、明確な原因を特定してくいという 一面があります。一般的には、システムリソース不足が原因と思われるケースが多い ようです。システムリソースとは Windows の各種動作を管理する 64KB の領域と、 グラフィック処理の情報を管理する 64KB のメモリ領域です。これらはアブリケー ションを複数起動したり、ウィンドウ (ダイアログボックス) をたくさん聞いたりす ると、メモリよりもリソースの方が先に容量が足になってしまうことがあります。 この他に、メモリマネージャと Windows の利性が悪いと表示されるケースもあり ます。この場合は、別のメーカーのメモリマネージャを使ってトライレてください。

@ p.159

♀ Windows のメモリを節約するにはどうすればいいの?

Windows でできるだけたくさんの空きメモリを使用できるようにするには、次の3点をチェックしてください。

◇CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT の中身を調べる

CONFIG.SYS でEMS メモリを観別に確保していたり、日本語入力プログラム (FEP)、マウスドライバなどのデバイスドライバを登録していると、Windows で使 用できるメモリが少なくなります。また、AUTOEXEC.BAT に TSR (常差型プロ グラム)がある場合と、メモリを消費しています。

◇色数の多い壁紙を使っているかどうかを調べる

フルカラーや 256 色などの色数の多い壁紙、元の面積の大きい壁紙を使うと消費メモリは多くなります。壁紙をまったく使わないと 500KB~800KB ほど節約できます。

◇フォントドライバや IME を統一する

複数のフォントドライバ(TrueType, FontWave, JS フォントなど)や IME(ATOK 8、MS IME, AI かな漢字など) がWindows に登録してあると、システムリソース が余分に使われます。これらはできれば状ーして、他はコントロールバネルから削除 するようにすると、メモリとシステムリソースを開始できます。

Windows3.1 が起動できなくなった!

この場合は次の3点をチェックしてください。

な XMS2.0 以上に対応したメモリマネージャを使っているか

XMS2.0 以上に対応していないメモリマネージャ (JW2 対応製品に付摘する EMS 386.SYS など)を CONFIG.SYS に登録していると、Windows3.1 が起動できなくな リます。Windows3.1 は XMS からメモリ供給を受けて、それを DPMI 異格(バージョ ン 0.9) のメモリとして使用します。

☆プロテクトメモリは 4MB 以上か

Windows は 4MB (4096KB) 以上のブロテクトメモリがないと起動できません。

☆バス設定は正しいか

AUTOEXEC.BAT の PATH 設定で、「A: ¥ WINDOWS」が指定されていないと、 Windows は起動しません (例: PATH A:: A: ¥ DOS: A: ¥ WINDOWS)。

Windows 起動時に「HIMEM.SYS が無効です」 と表示される

メモリマネージャがXMS 規格 Ver.20 以上に対応していない環境で、Windows 8.1 を起動しようとすると、「HIMEM.SYS が無効です。 Windows のディスクから HIMEM.SYS をコピーしてください。と表示されます。主に JW2 対応製造 (一大郎 Ver.5/三周郎/花子 Ver.3/正郎など)をインストールした後に Windows を起動するとこのメッセージが出ます。これは CONFIG.SYS に自動登録される EMS386.SYS がXMS 規格に対応していないためです。

♀ Windows の起動が極端に遅くなってしまった!!

この場合は次の2点をチェックしてください。

なキャッシュは効いているか

ディスクキャッシュの中には、Windows 環境では機能しないものがまれにありま す。たとえば MS-DOS Ver.5.0A に付属する SMARTDRV.SYS がそれです。この 場合は Windowsは1に付属する HIMEM.SYS/EMM386.EXE/SMARTDRV.EXE を使用してください

む古いタイプのハードディスクを使っていないか

♀ 14.6MB 以上のプロテクトメモリが活用されていない!!

MS-DOS Ver.5.0A に付属する HIMEM.SYS (XMS2.0 対応) や、初期の Windows 3.1 に付属する HIMEM.SYS (XMS2.0 対応) は、146MB 以上のプロテクトメモリ を認識できません。新 98MATE などの 14.6MB を超えるプロテクトメモリを認識さ せるには、XMS3.0以上に対応したメモリマネージャ (MELWARE for Windows や MemoryServerII) を使うを変かあります。Windowsは1に付属する HIMEM.SYS を利用するには、1994年2月以降に出荷された製品を使うか、またはアップグレードサービスを受けて最新の HIMEM.SYS を使ってください。

MS-DOS

MS-DOS Ver.50A には「CHGEV」というリプートコマンドがあります。ただし CHGEV は製品マニュアルでは機能やオプションは返明されていない疑しコマンド です。したがって NEC ユーザーサポートセンターでのサポートは受けられませんの て、使用には十分注意を払ってください。また CHGEV はリセットボタンを押した のと同じリプートしかできません。高速リプートを行うには、HSB やメニューソフ トのリプートコマンドを使用してください。

MS-DOS Ver.5.OA を VCPI/DPMI 規格対応にさせる方法はあるの?

NEC 版 MS-DOS Ver.5.0A は VCPI 規格に対応していません。VCPI 規格に対応 させる方法としては、SYMDEB コマントで EMM386 EXE を修正する方法が構造な どで紹介されていますが、動作が不安定になるなどの障害があり、実用向さではあり ません。 むしろ VCPI 規格に正式対応している MELWARE for Windows や MemoryServer II を使った方が安全で確実です。

また、MS-DOS Ver.5.0A をDPMI 限格と対応させるには、MS-DOS 起動後に DPMI □ 」と入力してください。これで DPMI サーバが起動します。MS-DOS Ver.5.0 には DPMI コマンドは含まれていないので、今のところは対処方法がありま せん。MemoryServerI をお使いの場合は、コマンドラインから「DPMI22 □ 」を 実行すると、DPMI サーバを起動できます。MELWARE for Windows は DPMI に は対応していません。

DOSSHELLを使うとメモリはあるのにメモリ不足になる?回回 p.136

DOSSHELL は起煙時に空いているプロテクトメモリをすべて XMS メモリとして 能力に出す。したがってアブリケーションの要求に応じてプロテクトメモリを XMS やEMSに配分するVMM386.EXE (MemoryServer II) やMELEMM.386(MELWARE for Windows) を使用している場合は、起煙時に EMS や VCPI 用のメモリを必要と するアブリケーション (一大郎 Ver.5 や桐など) は起動不可能になります。これを妨 ぐには VMM386.EXE には/X オブション (p. 229)、MELEMM.386 には/XMS オ ブション (p. 242) て、それぞれ XMS として確保できる容量を制限してください。 なお、EMM386.EXE (MS-DOS Ver.5.0 付飯) や EMS386.SYS (一大郎 Ver.5 付

なお、EMM386.EXE (MS-DOS Ver.5.0 付属) や EMS386.SYS (一大郎 Ver.5 付属) は、あらかじめ一定の EMS メモリを確保したまま起動します。 メモリ配分がフレキシブルてないという不器用さが、逆に DOSSHELL との相性をよくしています。

♀ /MOVEHDBIOS が効かない! ◎ p.201

MOVERIDBIOS は、SCSI 型または SASI 型ハードティスクの BIOS ROM を移動します。ただし、IDE 型ハードディスクと、98NOTE の内蔵ハードディスク GSASI 型 D の BIOS ROM は移動できません。98NOTE の内蔵ハードディスクは SASI をエミュレートしていますが、ハードウェアは IDE 製を使っているためです。

したがって、98MATE や98FELLOW などの内蔵型ハードディスク (IDE) を接続 している機種では、/MOVEHDBIOS は指定してもあまり効果がありません。

/MOVEHDBIOSでBIOS ROM を移動したのに 4KB しか空かない⑩國 p.88

EMM386.EXE に/MOVEHDBIOS を付けると、SCSI 型ハードディスクの BIOS ROM IDC000h-DCFFFhまでの4KB が、UMA 領域の表使用領域 (A5000h 以降) に移動します。ただし、SCSI 愛の ROM は起動時には DC000h-DDFFFhまでの SKB を占有しており、/MOVEHDBIOS を指定しただけでは、DD000h-DDFFFhまでの SKB 体化用領域と は中途平端に残ってしまいます。この場合は、次のように/オブションでこの領域も UMB に指定すると、連続した UMB にすることができます。

DEVICE=A: YDOSYEMM386.EXE /P=256 /UMB /MOVEHDBIOS /I=DC00-DFFF

MemoryServer II

♀ E8000h を UMB に設定できない!

VMM386.EXE に/NECID (Windows 起動時の ID チェック料象)を付けた状態で、 E8000h~E8FFFh (N88-BASIC の開始 Pドレス) までを UMB に設定 (パレオプショ ン) すると、バソコン起動時 (ほたは Windows 起動時) にハングアップします。 OPTUMB でも 「Windows を使用する」を選択すると、E8000h~E8FFFh は選択で きないようになっています。ちなみに MELWARE for Windows では E8000h~E8 FFFh を UMB に設定しても、問題なく Windows を起動できます。

MELWARE for Windows

♀ SCSI型ハードディスクの BIOS ROM を移動できない

MELEMM.386 に/SWI オブションを付けると、SCSI 想または SASI 型のハード ディスクの BIOS ROM を移動できます (IDE 質の BIOS ROM は移動できない)。 ただし、機器環境によっては SCSI 型の BIOS ROM が移動できない場合があります。 筆着が確認したケースでは、SSMATE に IDE と SCSI を接続した環境で、この現象 が見られました。この場合は他のメモリマネージャを使うとよいでしょう。

♀ Newton-98 が起動できない

MELWARE (MELEMM:386) を設定してある CONFIG.SYS 環境で Newton 98 (Admiral System) が起動できない場合は、他のメモリマネージャを使ってください。環境によっては、相性が悪くてハングアップするなど配状が出ます。

その他

どうして UMB は DOOOOh でなくて DOO 1 Oh から始まるの?

VMAP/MEM などプチリフップを表示すると、計算上では UMB になっている はずのエリアより 10h (日 バイト) 後から UMB が始まっていることに気が付きます。 たとえば D0000h-DFFFFhまでを UMB に指定した場合、メモリマップ上では D 0010h かり UMB が始まっています。実は各 UMB プロックの光頭には、必ずこの 10 h (16 バイト) 分のエリアが確保されているのです。これは「メモリコントロールブ ロック (MCB) 」と呼ばれる領域で、この中には UMB のサイズや使われ方の情報が 格約されています。 MS-DOS はこの MCB をたよりに UMB をアクセスしています。 メモリマップでは MCB の表記を布象しているものが多いようです。

¶ 16 進数は読みづらいので 10 進数に変換したい 図図 p.55

メモリマップユーティリティの多くはアドレスやサイズは 16 進数で表示します。16 進数を 10 進数を 10 進数を 10 進数に 20 の 10 加工 10 加工

98NOTE では、D8000h-DBFFFh あたりに内蔵ハードディスク (SASD と RAM ドライフの BIOS ROM があります。このため、ディスクトップパソコンでは連続した UMB になるこの領域は UMB が適切れてしまいます。この領域は UMB にする が法はありません。北なノート型パソコンのUMBにできないアドレスは次の通りです。

98NOTE シリーズ : D8000h つ DFFFFh
PC-386NOTE A/BookL : D4000h つ DFFFFh
PC-386NOTE AE/AR/W/WR : D8000h つ DFFFFh
PC-486NOTE AS : D8000h つ DFFFFh

♀ DiskX II のデバイスドライバが UMB にロードできない!

DiskXIIのデバイスドライバ「DISKX.SYS」は、圧縮ドライブのクラスタサイズ によって、消費されるメモリサイズが変化します。クラスタサイズ KIB では約 i5KB を消費し、クラスタサイズ 16KB では約 i5KB のメモリを消費します。このように 環境によって DISKX.SYS の消費メモリは異なるので、UMB プロックの状態によっ てはロードできないこともあり得ます。UMB にロードできない場合はコンペンショ ナルメモリにロードされます。コンペンショナルメモリに 45KB-65KB クラスのデ バイスドライバが居座ると、他への影響が長大です。この場合は/EMS オブション を付けて EMS ベロードさせたがないでしょう。

ソートンディスクドクター(NDD)が起動できなくなった

この場合は次の3点をチェックしてください。

☆ディスクキャッシュは影響していないか

MemoryServerIIに含まれるディスクキャッシュ「DC10.EXE」、またはMELWARE for Windowsに含まれる「HYPERDSK.EXE」を CONFIG.SYS から外します。

☆ATOK8 は影響していないか

ATOK8 を CONFIG.SYS から外します。NDD の販売元では、環境によっては ATOK8 と市販のメモリマネージャ (MELWARE と MemoryServer II) との相性が 悪い場合があることを指摘しています。

◇DiskX II は影響していないか

DISKX.SYS を CONFIG.SYS から外します。

この3点をチェックしても、ノートンディスクドクターを起動できない場合は、メモリマネージャを別の製品に変えてみる必要があるでしょう。

・ハードディスクの起動メニューを表示させたい!

ハードディスクの起動メニューをいったん「自動起動」に設定すると、次回からは 起動メニューを軽由せずに、ダイレクトに指定ドライブから起動されます。このとき 再び起動メニューを表示するには、次の2つの方法があります。

☆CHKENV コマンドの隠しオプションを使う

「CHGEV /M 🕗 」と入力するとハードディスクの起動メニューを表示できます。

TAB キーを使う

リセットボタンを押しながら [M] キーを押し続けると、ハードディスクの起動メニューを表示できます。

本書のトラブル対策どおりに対処してもうまくゆかない!

本書のトラブル対策一覧で記述する内容が、すべてのユーザーのケースに当てはま るとは限りません。使用する MS-DOS やアブリケーションのバージョン、バソコン や周辺棒器によっては、異なる結果が出る場合もあるからです。

また、同じ機種のバソコンでも、出荷次期により ROM バージョンが違ってくる場合があります。同様に、MS-DOS やアブリケーションも、バージョン番号は同じであっても、その出荷時期によって内部が微妙に変更されている場合があります。



付 録

- ●単位早見表 270
- ●インフォメーションセンター連絡先 271
- ●パソコン修理窓口(故障などの保守サービス) 273

▶ 単位早見表

単 位	読み	意味
inch	インチ	linch=2.51cm
Byte (B)	バイト	I Byte = 8bit
bit	ビット	lbitは2進数 桁に相当
bps	ビービーエス	秒間に送れるビット数
CPI	シーピーアイ	linch 当たりの文字数
cps	シーピーエス	秒当たり印字文字数
dB	デシベル	音量を表わす単位
DPI	デービーアイ	linch のドット数 (プリンタなどの解像度)
FLOPS	フロップス	秒当たり浮動小数点演算の回数を表わす
GB	ギガバイト	IGB=1024MB
Hz	ヘルツ	電波や音のⅠ秒間の振動数を示す単位
KB	キロバイト	IKB=1024B
KHz	キロヘルツ	IKHz=1000Hz
LPI	エルビーアイ	linch 当たりの走査線の本数を表わす
m	€ リ	1000 分の 1
MB	メガバイト	IMB=I024KB
MHz	メガヘルツ	100万 Hz
MIPS	ミップス	MIPSは 秒間に 00 万回の命令を実行
msec	ミリ秒	1000 分の 1 秒
n	ナノ	10 億分の 1
nm	ナノメーター	10 億分の Im
nsec	ナノ秒	0 億分の 秒
Pt	ポイント	Pt=0.35 4cm (活字の大きさを表す単位)
sec	秒	時間の単位
TB	テラバイト	ITB=1024GB
TPI	ティーピーアイ	記録密度の単位
μ	マイクロ	100 万分の 1
μm	マイクロメーター	100 万分の Im
µsec .	マイクロ秒	100 万分の 1 秒

▶ インフォメーションセンター連絡先

会社名	電話番号	FAX
アイ・オー・データ機器 (本社)	0762 (60) 3366	0762 (60) 3360
(東京)	03 (3254) 0301	03 (3254) 9055
アイシーエム (東京)	03 (5294) 6571	03 (5294) 6575
(大阪)	06 (339) 9390	06 (339) 9380
アシスト	044 (951) 5678	03 (3437) 0758
アスキー	03 (5351) 8080	03 (5351) 8721
アップルコンピュータジャパン	03 (5562) 5600	
アドミラルシステム	048 (255) 8663	048 (250) 1284
アルゴ	06 (930) 2211	06 (930) 2213
アルプスシステムインテグレーション	045 (541) 0282	045 (541) 0284
インテルジャパン	0120 (1) 80387	
インターソフト	03 (3842) 6017	03 (3842) 6012
エー・アイ・ソフト (本社)	0263 (33) 3632	0263 (33) 3052
(東京)	0424 (85) 7444	
ェブソン販売 (バソコン)	0424 (99) 7122	
(プリンタ)	0424 (99) 7133	
カノーブス電子	078 (992) 6830	078 (992) 2998
キャノン	03 (3455) 9320	
コーパス	03 (5543) 3683	03 (5543) 3677
コンバック	0120-101589	
サーキットリンケージ	0473 (56) 6342	0473 (56) 6700
サザンバシフィック	045 (314) 9514	045 (317) 1351
サムシンググッド	03 (3232) 0801	03 (3232) 0963
システムハウスミルキーウェイ	03 (5563) 0370	03 (5563) 0371
ジャストシステム	(東	(京)
(一太郎・三四郎・五郎・花子)	03 (5470) 6001	03 (5470) 6030
(一太郎・三四郎・五郎・花子以外)	03 (5470) 6003	03 (5470) 6030
	(大	(版)
(一太郎)	06 (886) 6001	06 (390) 1666
(一太郎以外)	06 (886) 6003	06 (390) 1666

会社名	電話番号	FAX
ジャストシステム (徳島)	0886 (55) 6001	0886 (55) 6840
セイコーエブソン (調布)	0424 (99) 7122	
(大阪)	06 (397) 0915	
ソリマチ情報センター	0258 (32) 6051	0258 (37) 1239
ダイナウェア	0727 (27) 2051	0727 (27) 2066
ツァイト	03 (3299) 0461	03 (3299) 0416
テグレット技術開発	03 (3932) 9685	03 (3934) 7471
デービーソフト	011 (807) 6700	011 (807) 6710
バックス	0427 (24) 9200	0427 (28) 6864
ピーシーエー	03 (5211) 2700	03 (5211) 2740
ボーランドジャパン	03 (5350) 9380	03 (5350) 9369
プロサイド	03 (3255) 1517	03 (3255) 1513
メルコ	052 (619) 1821	
マイクロソフト	03 (5454) 2300	03 (5454) 7951
マイクロデータ	03 (3232) 9801	
メガソフト	06 (386) 2043	06 (386) 2123
ロータス	03 (5496) 3101	03 (5496) 3690
沖電気工業	0120-296007	
東芝	03 (3252) 3100	
日本アイ・ビー・エム	0120-041992	
日本電気	03 (3452) 8000	
日立製作所	0120-258012	03 (3298) 1150
富士通	0120-009940	
緑電子	044 (989) 1441	044 (989) 8930
管理工学研究所	03 (3405) 1827	03 (3475) 5108
大塚商会	0473 (29) 0213	
日本ワードパーフェクト	03 (3780) 0451	

♪ パソコン修理窓口(故障などの保守サービス)

会社名	₹	連絡先	電話番号
NEC			
C&C サービスセンター	154	東京都世田谷区桜新町 1-34-25	03-3705-8551
沖縄サービスセンター	901-21	沖縄県浦添市伊祖 2-7-11	0988-76-2255
関越サービスセンター	321	宇都宮市元今泉 5-9-13	0286-63-2384
九州北サービスセンター	814	福岡市早良区原 4-23-10	092-831-6421
四国サービスセンター	761	高松市三条町字中所 674-2	0878-66-2177
信州サービスセンター	390	長野県松本市大字出川町 069-1	0263-27-4551
大阪サービスセンター	536	大阪市城東区関目 6-9-28	06-934-1346
中九州サービスセンター	862	熊本市大江町渡鹿 275-2	096-381-3322
中国西サービスセンター	731-01	広島市安佐南区西原 9-6-10	082-874-9700
中国東サービスセンター	700	岡山市野田 3-8-11	0862-43-8089
東北南サービスセンター	980	仙台市青葉区堤町 1-3-3	022-275-6641
東北北サービスセンター	020-01	盛岡市月ケ丘 3-49-50	0196-41-3218
北海道サービスセンター	060	札幌市中央区北4条西16丁目1	011-621-1320
名古屋サービスセンター	461	名古屋市東区山田東町 2-65	052-722-3851
EPSON			
横浜サービスセンター	221	横浜市神奈川区鶴屋町 2-26-4 第三安田ビル	045-316-4820
金沢サービスセンター	920	金沢市西念町リ32-2金沢M.Gビル	0762-62-3216
広島サービスセンター	730	広島市中区三川町 7-1 セイコー広島ビル	082-240-5411
札幌サービスセンター	060	札幌市中央区北 条西 2 丁目 札幌時計台ビル	011-222-2821
鹿児島サービスセンター	890	鹿児島市中央町 9-1 西鹿児島第一生命ビル	0992-54-6079
松本サービスセンター	390	長野県松本市中央 2-1-27	0263-36-7082
仙台サービスセンター	980	仙台市青葉区一番町 4-1-1 仙台セントラルビル	022-263-3691

会社名	₹	連絡先	電話番号
大阪サービスセンター	532	大阪市淀川区宮原 3-5-24 新大阪第一生命ビル	06-397-0930
東京サービスセンター	182	東京都調布市布田 -3 -	0424-80-2891
福岡サービスセンター	812	福岡市博多区博多駅東2-6- 23 住友博多駅前第二ビル	092-471-0761
名古屋サービスセンター	460	名古屋市中区新栄町 2-13 栄第一生命ビル	052-962-7038

索引

記号・数字	COMMAND.COM17, 197
@107	CON30
10 進数56、265	CONFIG.SYS183
16 進数55、56、265	CONFIG コマンド19
16 ビット CPU43	CPU33, 39, 164
32 ビット CPU43	
32 ビットアクセス145	• D
	DCI0.EXE237
• A	DECIMAL 関数56
ACCESS192	DEVICE187
ATOK8132, 222, 254	DEVICEHIGH93、189
ATOK8A.SYS222	DiskX II266
ATOK8B.SYS222	DMA165
ATOK8EX.SYS222	DOS190
AUTOEXEC.BAT19	DOSSHELL81, 136, 263
	DPMI51, 135, 262
• B	DPMI32.EXE233
BASIC 領域 ······91、126	DPMI 規格38
BEX133	DPMI #-/<233
BIOS34	DRAM35
BIOS ROM86, 263	
BMS46	● E
BPB25	EDRAM35
BREAK184	EMB50
BUFFERS185	EMM.SYS200
	EMM386.EXE201
• C	EMS386.SYS225
CDRAM35	EMSCACHE.SYS228
CHGEV109	EMSDISK.SYS227
CISC 型 CPU40	EMS 規格47

EMS ページフレーム256	• J
EXDISK.EXE244	JW2 対応アプリケーション170
EXPIDITEXE	JW2 対応製品167、253、255
• F	JWZ MINOSERR
FCBS191	• K
FEP103. 207	KKCFUNC.SYS207
FILES192	KKCSAV.SYS208
FM 音源167	KROJAV.313
FONT.SYS204	e L
1011.010	LASTDRIVE194
• G	LOADHIGH (LH)93
GDI リソース159	Lotus I - 2 - 3 178
GRAPH SYS205	LUMB.EXE130, 240
dim 11.010	LOWIBLEAE 130, 240
• H	• M
HEX2DEC 関数56	MELMM.386242
HIMEM.SYS206	MELWARE for Windows142
HMA50	MEM.EXF59
HSB.EXE99	MEMCHK157
HYPERDSK.EXE246	Memory32
TITI EROSK.EXE	MemoryServer II ······112
• 1	MIPS44
・0 バンク方式	MOUSE.SYS209
1/0165	MOUSEH98.SYS209
IBM-PC41	MPU39
IDE118. 165	MS-DOS
IDE 型87	MS-DOS の起動・・・・・・25
IME260	MS-DOS Ver.5.0A76
INSPECT119	MSD.EXE61
INSTALL100, 193	MSDOS.SYS
INSTDOS76	110000.010
IO.SYS17	• N
IOS I D.EXE235	N88-BASIC34
IPL25	N88-BASIC ROM91
H 6	NECAIKI.DRV210
	NEGAINT.DIV

NECAIK2.DRV210	SMARTDRV.EXE163
Newton-98264	SMARTDRV.SYS219
NUL107	SRAM3
	SWITCH コマンド214、226
• O	
OPTUMB118	• T
OS15, 41	TSR193
• P	• U
Pentium40	UMA 領域 ······37、8
PRINT.SYS213	UMB49, 120, 18
	UMBLOAD.SYS248
• R	UMBSTAT148
RAM34	UMB 活用の 3 法則93
RAMDISK.SYS215	UMB 最適化 ·······12
RAM ディスク53、216	UMB ブロック150
RAM ディスク容量138	USER リソース159
RDRAM35	
REM195	• V
RISC 型 CPU40	VCPI51、233、265
ROM34	VMAP.COM5
ROM BASIC37	VMM386.EXE229
ROM BIOS37	VMM386.SYS169
RS-232C217	VRAM34、45
RSDRV.SYS217	
	• W
• S	Windows3.1163
SASI118、165	Windows3.I の次期バージョン26
SASI 型 ······263	Windows9526
SCSI118, 165	
SCSI 型 ······88、263	• X
SEDIT28	XMS260
SELKKC 2 ······104	XMS 規格38、4
SETVER.EXE218	
SHELL196	

あ	さ
アドレス	サウンド BIOS167、226
アドレスライン41	サウンド機能167
アプリケーション14	作業領域33
アンドゥ機能177	削除100
アンドゥサイズ177	シェルプログラム21
一太郎 Ver.5······167	システムリソース159
一般保護違反 ······259	常設スワップファイル145、166
インターフェイス規格165	常駐型プログラム193
インテル社40	初期化ルーチン25
演算40	スワップファイル171、256
オプティマイズ152	セクタ長80
か	た
外字ファイル214	単位
外部データバス43	中央演算装置39
拡張タスクスワップ137	定義ファイル105
拡張タスクスワップ機能202	ディスクキャッシュ53
拡張メモリ179、256	ディスク性能139
カスタムインストール114	ディスクバッファ79
仮想 86 モード48	ディレクトリ情報98
仮想 EMS 方式 ······48	データ転送方式165
壁紙260	データの転送制御40
環境変数102	デバイス187
環境変数エリア102、196、252	デバイスコントロール117
関数電卓56	デバイスドライバ187
起動メニュー267	デバイスドライバモニタ158
キャッシュ239	トラブル249
キャッシュ領域173	
高速アクセス96	な
高速リブート99	内部増設型68
コマンドプロセッサ21	内部増設型メモリ66、69
コマンド履歴101	内部データバス43
コンベンショナルメモリ36、250	内部バッファ186
	日本語入力プログラム103

日本語変換プログラム207	プリンタスプーラ54
入出力装置33	フルオートインストール114
入出力バッファ21	ブレーク信号184
ノーウェイト35	プログラムの実行制御39
ノート型パソコン265	プロテクトメモリ38、236、260
ノートンディスクドクター266	ページ違反259
	ページフレーム47、256
は	ページング機能48
ハードウェア14	ヘッド33
ハードウェア EMS 方式47	編集作業領域171、175、257
ハードディスク ROM86、150	
バスマスタ165	ま
番地55	マイクロソフト社16
ハンドル数135	メモリ33
標準デバイス30	メモリカード70
標準搭載メモリ64	
ファイルコントロールブロック方式80	• 5 · ħ
ファイルテーブル20	リブート108、262
ファイルハンドル方式191、192	割り込みベクタ36
フォントキャッシュ172	割り込みベクタ番号209
フォントドライバ260	

■著者略歴

池田 施之介(いけだ りゅうのすけ)
1959年 新潟県柏崎市生まれ。
阪州留学中にバルセロナにてUFOに遭遇、天命を知る。
駒訳大学経済学部卒業後、商社に勤務。
システム開発マネージャ、経営企画室長を軽て独立。
現在、C&R研究所代表収締役。
ロックグループ「Maria」バンドマスター。

「宇宙エネルギー研究会」主宰。

■主な著書

「入門 Z's STAFF KiD98 Ver3」「入門 KiT」
「MS-DOS Ver5リファレンスガイド」「教育版 発生販売管理3」
(以上、エーアイ出版) 「入門 JG Ver3」(四日香出版)
「DiskX IIVer2 ハンドブック」「Lotusl-2-3 印刷のすべてかわかる本」
「はしめて使う一大郎 Ver5 技権環境定定を基本権作マスター編」
「はしめて使う一大郎 Ver5 と・こ・と・ん活用編」「はしめて使う三四郎」
「Windows版 はしめて使う一大郎Ver5 技権環境定定を基本権作マスター編」
「Vindows版 はしめて使う一大郎Ver5 と・こ・と・ん活用編」
「はしめて使う他子 Ver3」
(以上、ナツメ社)

CONFIG.SYS のすべてがわかる本

著 者 池田 龍之介 発行者 田村 正隆 © Ryunosuke Ikeda, 1994

発行所 株式会社ナツメ社

東京都千代田区神田神保町 1-52 加州ビル 2F (〒101) 電話 03 (3291) 1257 (代表) FAX 03 (3291) 5761 振替 00130-1-58661

制 作 ナツメ出版企画株式会社

東京都千代田区神田神保町 1-52 加州ビル 3F (〒101) 電話 03 (3233) 8961

印刷所 ラン印刷社

CONFIG.SYS のすべてがわかる本

発行 1995年10月25日 著者 池田龍之介 知打正隆 発行所 株式会社ナツメ社 〒101 東京総千代田区神田神保町1-52 添附とA2F 電温-03(3291)1257 FAX-03(3291)15761

振替=00130-1-58661 制作 ナツメ出版企画株式会社 〒101 東京都千代田区神田神保町1-52 加州ビル3F

電話=03(3233)8961 定価 1,500円 (落丁・乱丁本はお取り替えします) ナツメ社 ■定価1,500円 [1,456円]





パソコン環境をより快適にしたい! だからメモリを増設したい、 メモリを有効に使いたい! そんな98ユーザーに捧げる、 メモリ環境を決定づけるキー・ファイル "CONFIG.SYS" 設定のコツがわかる本。 「MS-DO55.0A/Windows3.1対応]

■基礎知識編

CONFIG.SYSとは何か、メモリとは何かなど、 パソコン環境を考える上で基本となる概念や仕 組みを図解・解説しています。

■徹底活用編

MS-DOSS.0A. MemoryServerII. MELWARE FOr Windowsのそれぞれに付属するメモリ管理ドライバを使って、メモリの有効活用、高速アクセスなどの環境を実現する方法を徹底的に解説また、Windows3.1、一太郎Ver.5、Lotust-2-3 R2.4Jなど主要・ソフトを快速に膨かすため、CONFIG.SYSやメモリ環境についても解説しています。

■リファレンス編

CONFIG.SYSをカスタマイズする上で不可欠なコマンド、デバイスドライバの機能リファレンスです。